

TB Spectral Transient Shaper

MANUALE D'USO



Scopo

Separa attacco e sostegno in modo da poter modificare punch, chiarezza e lunghezza in base all'area di frequenza.

Licenza: MIT License

Questo software è concesso in licenza con la licenza MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulta il file LICENSE del repository per i termini completi.

Proprietà controllabili

Ogni controllo è elencato in base al nome del pannello. Usa la descrizione per decidere cosa ascoltare, quindi apporta piccole modifiche al contesto della musica.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
ATK_HIGH Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 8000	Sceglie l'area tonale utilizzata per modellare l'attacco in questa banda.
ATK_HIGH Q Gamma: 0.1 a 10 Predefinito: 1	Imposta quanto è ampio o stretto il focus dell'attacco di questa banda.
ATK_HIGH Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui viene selezionata l'energia di attacco in questa banda.
ATK_LOW Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 100	Sceglie l'area tonale utilizzata per modellare l'attacco in questa banda.
ATK_LOW Q Gamma: 0.1 a 10 Predefinito: 1	Imposta quanto è ampio o stretto il focus dell'attacco di questa banda.
ATK_LOW Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui viene selezionata l'energia di attacco in questa banda.
ATK_MID Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 1000	Sceglie l'area tonale utilizzata per modellare l'attacco in questa banda.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
ATK_MID Q Gamma: 0.1 a 10 Predefinito: 1	Imposta quanto è ampio o stretto il focus dell'attacco di questa banda.
ATK_MID Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui viene selezionata l'energia di attacco in questa banda.
Attack Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 4	Alza o abbassa il bordo anteriore dei suoni.
Attack Release Gamma: 1 a 2000 Predefinito: 50	Imposta la velocità con cui la modellazione dell'attacco si rilassa dopo ogni colpo.
Attack Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui il plug-in identifica l'energia di attacco.
Bypass Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo.
Bypass Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo.
Clipper Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva il taglio deciso dei picchi prima dell'output finale.
Clipper Threshold Gamma: -20 a 0 Predefinito: -0.7	Imposta il livello in cui il clipper inizia a tagliare i picchi.
Input Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Imposta il volume del suono che entra nel plug-in. Alzalo per una risposta più forte o abbassalo per avere più headroom.
Limiter Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva la protezione del picco finale.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Limiter Threshold Gamma: -24 a 0 Predefinito: -0.1	Imposta il livello massimo consentito dal limitatore.
Lookahead Gamma: 0 a 20 Predefinito: 0	Aiuta a catturare i picchi improvvisi in modo più fluido. Valori più alti possono sembrare leggermente meno immediati.
Mode Gamma: Simple, EQ Predefinito: Simple	Scegli un'ampia coppia di controlli o controlli separati di sensibilità bassa, media e alta.
Monitor Gamma: Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta Predefinito: Normal	Sceglie il risultato completo o isola l'attacco, il sostegno o la differenza rimossa per l'ascolto.
Output Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Imposta il livello di ascolto finale dopo l'elaborazione.
Oversampling Gamma: x1, x2, x4, x8 Predefinito: x1	Rende più pulite le distorsioni pesanti o le limitazioni del suono al costo di un maggiore utilizzo della CPU.
Program Gamma: 25 programmi di fabbrica Predefinito: Init	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente.
Saturation Gamma: Off, On Predefinito: Off	Imposta la forza con cui questa parte controlla il livello dopo la soglia.
Saturation Drive Gamma: 0 a 36 Predefinito: 0	Imposta la forza con cui questa parte controlla il livello dopo la soglia.
Saturation Mode Gamma: Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard Predefinito: Soft	Sceglie il carattere armonico aggiunto al suono modellato.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Saturation Shaper Link Gamma: Off, On Predefinito: Off	Fa sì che la saturazione segua l'attacco corrente e sostenga la modellazione.
SUS_HIGH Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 8000	Sceglie l'area tonale utilizzata per la modellazione del sostegno in questa banda.
SUS_HIGH Q Gamma: 0.1 a 10 Predefinito: 1	Imposta quanto è ampio o stretto il focus del sostegno di questa banda.
SUS_HIGH Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui viene selezionata l'energia di sostegno in questa banda.
SUS_LOW Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 100	Sceglie l'area tonale utilizzata per la modellazione del sostegno in questa banda.
SUS_LOW Q Gamma: 0.1 a 10 Predefinito: 1	Imposta quanto è ampio o stretto il focus del sostegno di questa banda.
SUS_LOW Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui viene selezionata l'energia di sostegno in questa banda.
SUS_MID Frequency Gamma: 20 a 20000 Predefinito: 1000	Sceglie l'area tonale utilizzata per la modellazione del sostegno in questa banda.
SUS_MID Q Gamma: 0.1 a 10 Predefinito: 1	Imposta quanto è ampio o stretto il focus del sostegno di questa banda.
SUS_MID Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui viene selezionata l'energia di sostegno in questa banda.
Sustain Gain Gamma: -24 a 24 Predefinito: -2	Alza o abbassa il corpo e la coda dei suoni.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Sustain Release Gamma: 1 a 2000 Predefinito: 50	Imposta la velocità con cui il sostegno ritorna dopo che il suono cambia.
Sustain Sensitivity Gamma: 0 a 1 Predefinito: 0.5	Imposta la facilità con cui il plug-in identifica l'energia di sostegno.