

TB Center

ユーザーマニュアル



目的

必要な幅を維持しながら、散らばったり不安定なステレオイメージを明確な中心に近づけます。

ライセンス: MIT License

このソフトウェアは MIT ライセンスに基づいてライセンスされています。 Copyright (c) 2026
テボムキム.全条件については、リポジトリの LICENSE ファイルを参照してください。

制御可能なプロパティ

各コントロールはパネル名ごとにリストされます。説明を使用して何を聴くかを決定し、音楽のコンテキストに小さな変更を加えます。

制御と設定	何が変わるのか
Band High 範囲: 0 に 100 デフォルト: 100	高域を中心に寄せる強さを設定します。
Band Low 範囲: 0 に 100 デフォルト: 100	低域を中心に寄せる強さを設定します。
Band Mid-High 範囲: 0 に 100 デフォルト: 100	上中域を中央に向かって引っ張る強さを設定します。
Band Mid-Low 範囲: 0 に 100 デフォルト: 100	中低域を中央に向かって引っ張る強さを設定します。
Bypass 範囲: Off, On デフォルト: Off	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。
Intensity 範囲: 0 に 200 デフォルト: 100	プラグインがステレオ位置を補正する強さを設定します。中央付近から始めて、画像が安定すると感じるまでだけ上げてください。
Lookahead 範囲: 0 に 100 デフォルト: 20	プラグインが素早い位置変更をよりスムーズに処理できるようにします。値を高くすると安定したサウンドになりますが、即時性がわずかに低下します。

制御と設定	何が変わるのか
M/S Width 範囲: 0 に 200 デフォルト: 100	センタリング後の最終的なステレオ幅を設定します。100% では元の幅が維持され、値を小さくすると幅が狭くなり、値を大きくすると幅が広がります。
Multiband 範囲: Off, On デフォルト: Off	低域、中域、高域で異なるセンタリングの強さを使用します。
Program 範囲: 6 ファクトリープログラム デフォルト: Init	工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせてコントロールを調整します。
Response 範囲: 0 に 100 デフォルト: 75	中心が動きに追従する速度を設定します。値を低くするとスムーズになります。値を大きくすると、移動するサウンドをより速く追跡できます。
Time Center 範囲: 0 に 100 デフォルト: 100	左右の到達タイミングを中央寄りに移動します。画像が汚れたりバラバラになったりする場合は、値を上げます。