

TB Vocoder

ユーザーマニュアル



目的

あるサウンドのリズムとアーティキュレーションを別のサウンドのトーンに配置します。

ライセンス: MIT License

このソフトウェアは MIT ライセンスに基づいてライセンスされています。 Copyright (c) 2026
テボムキム.全条件については、リポジトリの LICENSE ファイルを参照してください。

制御可能なプロパティ

各コントロールはパネル名ごとにリストされます。説明を使用して何を聴くかを決定し、音楽のコンテキストに小さな変更を加えます。

制御と設定	何が変わるのか
Attack 範囲: 0.1 に 200 デフォルト: 3	音が鳴り始めたときのエフェクトの反応速度を設定します。より速い値はフロントを制御します。値を遅くするとパンチが強くなります。
Bands 範囲: 8 に 64 デフォルト: 32	音声形状を伝送する周波数スライスの数を設定します。帯域が多いほどクリアに聞こえます。バンドの数が少ないほど、よりヴィンテージなサウンドになります。
Bypass 範囲: Off, On デフォルト: Off	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。
Carrier Count 範囲: 2 に 100 デフォルト: 3	内部キャリアボイスをいくつ重ねるかを設定します。
Carrier Resonance 範囲: 0 に 100 デフォルト: 50	内部キャリアボイスのシャープネスと音色の焦点を変更します。
Carrier Tune 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	このコントロールで使用するメインノートまたはトーン領域を選択します。
Color 範囲: 0 に 100 デフォルト: 30	全体的な明るさと色調を変更します。

制御と設定	何が変わるのか
Detail 範囲: 0 に 100 デフォルト: 65	細かい音声や一時的なディテールをどの程度転送するかを設定します。
Floor 範囲: -90 に -30 デフォルト: -70	転送されたムーブメントが終了する前に、入力がどの程度静かになるかを設定します。
Imprint 範囲: 0 に 100 デフォルト: 100	入力のアーティキュレーションとリズムをキャリアにどの程度強くプリントするかを設定します。
Mix 範囲: 0 に 100 デフォルト: 100	オリジナルのサウンドと加工されたサウンドをブレンドします。
Output 範囲: -18 に 6 デフォルト: 0	処理後の最終的なリスニングレベルを設定します。
Pressure 範囲: 0 に 100 デフォルト: 25	転写されたエンベロープに密度とハリを与えます。
Program 範囲: 120 ファクトリープログラム デフォルト: Init	工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせてコントロールを調整します。
Range High 範囲: 2000 に 18000 デフォルト: 14000	アーティキュレーションの伝達に使用される最高周波数を設定します。
Range Low 範囲: 40 に 500 デフォルト: 90	アーティキュレーションの伝達に使用される最低周波数を設定します。
Release 範囲: 5 に 2000 デフォルト: 50	音が小さくなってからエフェクトが緩むまでの速さを設定します。
Shift 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	選択したピッチまたは周波数構造を上または下に移動します。

制御と設定	何が変わるのか
Sibilance 範囲: 0 に 100 デフォルト: 50	S や T などの子音を復元または強調して、単語をより明確にします。
Sidechain 範囲: Off, On デフォルト: Off	内部キャリアの代わりに外部サウンドをキャリアとして使用します。
Tone 範囲: -100 に 100 デフォルト: 0	ボコーダーの結果を暗くまたは明るくします。
Type 範囲: Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert デフォルト: Vocoder	サウンドキャラクターや処理スタイルを選択します。
Warp 範囲: -100 に 100 デフォルト: 0	転送された周波数形状をストレッチまたはシフトして、異なるボーカルキャラクターに合わせます。
Whiten 範囲: 0 に 100 デフォルト: 75	搬送波スペクトルを均等化して、音声の詳細をより明確に転送します。
Width 範囲: 0 に 200 デフォルト: 100	処理されたサウンドのステレオの広がりを設定します。