

TB XYZ Panner

사용 설명서



목적

소리를 좌우, 앞뒤, 높이, 거리 방향으로 배치해 입체적인 공간감을 만드는 플러그인입니다.

라이선스: MIT License

이 소프트웨어는 MIT 라이선스로 배포됩니다. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. 전체 조건은 저장소의 LICENSE 파일을 확인하세요.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 이름을 그대로 사용했습니다. 설명을 읽고 무엇을 들어야 하는지 파악한 다음, 음악을 재생하면서 조금씩 조절해 보세요.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Bypass 범위: Off, On 기본값: Off	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다.
Distance 범위: 0 % - 100 % 기본값: 0 %	소리를 가까운 곳에서 먼 곳으로 이동시킵니다.
Front Back 범위: B 100 % - F 100 % 기본값: F 100 %	청취자의 앞이나 뒤로 사운드를 이동합니다.
Height 범위: -100 % - 100 % 기본값: 0 %	사운드를 청취자 아래 또는 위로 이동합니다.
Output Trim 범위: -24 dB - 0 dB 기본값: 0 dB	공간 처리 후 헤드룸을 남겨두기 위해 최종 레벨을 낮춥니다.
Pan 범위: -100 % - 100 % 기본값: 0 %	소리를 왼쪽이나 오른쪽으로 이동합니다.
Program 범위: 6개 팩토리 프리셋 기본값: Front Focus	팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Render Mode 범위: Stereo, Headphones 기본값: Stereo	일반 스테레오 스피커 또는 헤드폰 중심 공간 렌더링을 선택합니다.
Room 범위: 0 % - 100 % 기본값: 35 %	위치가 덜 건조하고 가깝게 느껴지도록 주변 공간에 신호를 추가합니다.