

TB Compressor

GEbruikersHANDLEIDING



Doel

Balanceert een ongelijkmatig volume en geeft vorm aan de punch, zachtheid en dichtheid van een geluid.

Licentie: MIT License

Deze software is gelicentieerd onder de MIT-licentie. Auteursrecht (c) 2026 TaebeumKim. Zie het LICENSE-bestand van de repository voor de volledige voorwaarden.

Controleerbare eigenschappen

Elk besturingselement wordt weergegeven met de paneelnaam. Gebruik de beschrijving om te beslissen waarnaar je wilt luisteren en breng vervolgens kleine wijzigingen aan in de context van de muziek.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Attack Bereik: 0.1 aan 200 Standaard: 10	Stelt in hoe snel het effect reageert wanneer een geluid begint. Snellere waarden beheersen het front; langzamere waarden behouden meer punch.
Bypass Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking.
Input Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Stelt in hoe luid het geluid de plug-in binnenkomt. Verhoog hem voor een sterkere respons of verlaag hem voor meer hoofdruimte.
Knee Bereik: 0 aan 6 Standaard: 6	Verzacht het punt waar de compressie begint. Hogere waarden klinken zachter en minder voor de hand liggend.
Lookahead Bereik: 0 aan 20 Standaard: 0	Helpt plotselinge pieken soepeler op te vangen. Hogere waarden kunnen iets minder direct aanvoelen.
Makeup Bereik: 0 aan 24 Standaard: 0	Herstelt het niveau nadat compressie het geluid stiller heeft gemaakt.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Output Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Stelt het uiteindelijke luisterniveau in na verwerking.
Oversampling Bereik: 1x (Off), 2x, 4x, 8x Standaard: 1x (Off)	Maakt zware vervorming of beperkend geluid schoner ten koste van meer CPU-gebruik.
Program Bereik: 5 fabrieksprogramma's Standaard: Clean Control	Laadt een fabrieksstartpunt. Pas de bedieningselementen achteraf aan zodat ze bij het huidige geluid passen.
Ratio Bereik: 1 aan 20 Standaard: 2	Stelt in hoe sterk het niveau wordt gecontroleerd nadat het de drempel overschrijdt.
Release Bereik: 5 aan 1000 Standaard: 100	Stelt in hoe snel het effect ontspant nadat het geluid zachter wordt.
RMS Bereik: Off, On Standaard: Off	Verandert het luistergedrag van snelle piekregeling naar vloeiendere regeling van het gemiddelde niveau.
Saturation Bereik: Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape Standaard: Clean	Kiest het harmonische karakter dat na compressie wordt toegevoegd.
Saturation Drive Bereik: 0 aan 4 Standaard: 1	Stelt in hoe sterk de verzadigingssectie wordt ingedrukt.
Saturation Enabled Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt het harmonische kleurgedeelte in of uit.
Saturation Mix Bereik: 0 aan 1 Standaard: 1	Mengt de toegevoegde harmonische kleur met het schonere gecompriemde geluid.
Saturator Circuit Model Bereik: Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X Standaard: Legacy	Kiest de algehele respons en kleur van het verzadigingsgedeelte.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Sidechain High Cut Bereik: 100 aan 20000 Standaard: 20000	Verwijdert hoge frequenties uit de huidige geluids- of effectlaag.
Sidechain Low Cut Bereik: 20 aan 10000 Standaard: 20	Verwijdert lage frequenties uit de huidige geluids- of effectlaag.
Stereo Link Bereik: Off, On Standaard: On	Zorgt ervoor dat beide kanalen samen reageren, zodat het stereobeeld niet naar één kant overhelt.
Threshold Bereik: -60 aan 0 Standaard: -18	Stelt in hoe luid het geluid moet zijn voordat de huidige bediening begint te werken.