

TB Compressor

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Cel

Równoważy nierówną głośność i kształtuje uderzenie, gładkość i gęstość dźwięku.

Licencja: MIT License

To oprogramowanie jest objęte licencją w ramach licencji MIT. Prawa autorskie (c) 2026 TaebeumKim. Pełne warunki można znaleźć w pliku LICENCJA repozytorium.

Kontrolowane właściwości

Każda kontrolka jest wymieniona według nazwy panelu. Skorzystaj z opisu, aby zdecydować, czego słuchać, a następnie wprowadź drobne zmiany w kontekście muzyki.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Attack Zasięg: 0.1 do 200 Domyślne: 10	Ustawia szybkość reakcji efektu na rozpoczęcie dźwięku. Szybsze wartości kontrolują przód; wolniejsze wartości zapewniają większą siłę uderzenia.
Bypass Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po.
Input Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Ustawia głośność dźwięku docierającego do wtyczki. Podnieś go, aby uzyskać silniejszą reakcję lub opuść, aby uzyskać więcej miejsca nad głową.
Knee Zasięg: 0 do 6 Domyślne: 6	Zmiękcza punkt, w którym rozpoczyna się kompresja. Wyższe wartości brzmią łagodniej i mniej wyraźnie.
Lookahead Zasięg: 0 do 20 Domyślne: 0	Pomaga płynniej łapać nagłe szczyty. Wyższe wartości mogą wydawać się nieco mniej natychmiastowe.
Makeup Zasięg: 0 do 24 Domyślne: 0	Przywraca poziom po kompresji, która spowodowała cichszy dźwięk.
Output Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Ustawia ostateczny poziom odsłuchu po przetworzeniu.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Oversampling Zasięg: 1x (Off), 2x, 4x, 8x Domyślne: 1x (Off)	Sprawia, że silne zniekształcenia lub ograniczający dźwięk są czystsze, kosztem większego użycia procesora.
Program Zasięg: 5 programy fabryczne Domyślne: Clean Control	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku.
Ratio Zasięg: 1 do 20 Domyślne: 2	Ustawia siłę kontrolowania poziomu po przekroczeniu progu.
Release Zasięg: 5 do 1000 Domyślne: 100	Określa, jak szybko efekt wycisza się, gdy dźwięk staje się cichszy.
RMS Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Zmienia sposób słuchania z szybkiej kontroli szczytowej na płynniejszą kontrolę średniego poziomu.
Saturation Zasięg: Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape Domyślne: Clean	Wybiera znak harmoniczny dodany po kompresji.
Saturation Drive Zasięg: 0 do 4 Domyślne: 1	Ustawia siłę nacisku na sekcję nasycenia.
Saturation Enabled Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza lub wyłącza sekcję kolorów harmonicznych.
Saturation Mix Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 1	Łączy dodany harmoniczny kolor z czystszym, skompresowanym dźwiękiem.
Saturator Circuit Model Zasięg: Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X Domyślne: Legacy	Wybiera ogólną reakcję i kolor sekcji nasycenia.
Sidechain High Cut Zasięg: 100 do 20000 Domyślne: 20000	Usuwa wysokie częstotliwości z bieżącej warstwy dźwiękowej lub efektów.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Sidechain Low Cut Zasięg: 20 do 10000 Domyślne: 20	Usuwa niskie częstotliwości z bieżącej warstwy dźwiękowej lub efektów.
Stereo Link Zasięg: Off, On Domyślne: On	Sprawia, że oba kanały reagują ze sobą, dzięki czemu obraz stereo nie przechyla się w jedną stronę.
Threshold Zasięg: -60 do 0 Domyślne: -18	Ustawia głośność dźwięku, zanim zacznie działać bieżące sterowanie.