

TB Shimmer

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Cel

Rozszerza dźwięk na cząstki o przesuniętym tonie i długą, jasną, pływającą przestrzeń.

Licencja: MIT License

To oprogramowanie jest objęte licencją w ramach licencji MIT. Prawa autorskie (c) 2026 TaebeumKim. Pełne warunki można znaleźć w pliku LICENCJA repozytorium.

Kontrolowane właściwości

Każda kontrolka jest wymieniona według nazwy panelu. Skorzystaj z opisu, aby zdecydować, czego słuchać, a następnie wprowadź drobne zmiany w kontekście muzyki.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Bypass Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po.
Density Zasięg: 2 do 24 Domyślne: 9	Ustawia liczbę cząstek tworzonych w każdej sekundzie.
Feedback Zasięg: 0 do 88 Domyślne: 42	Zwraca efekt do siebie, tworząc dłuższy i bardziej intensywny ogon.
Level Var Zasięg: 0 do 12 Domyślne: 0	Zmienia poziom cząstek, dzięki czemu chmura wydaje się mniej płaska i bardziej warstwowa.
Mix Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 48	Łączy oryginalny dźwięk z przetworzonym dźwiękiem.
Pitch Zasięg: -12 do +24 Domyślne: +12	Ustawia główny interwał tonu cząstek migoczących.
Pitch Spray Zasięg: 0 do 12 Domyślne: 0.1	Dodaje małe lub duże różnice wysokości pomiędzy poszczególnymi cząsteczkami.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Position Rand Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 32	Różni się miejscem, gdzie zaczyna się każda cząstka, wokół ustawienia Time.
Program Zasięg: 100 programy fabryczne Domyślne: Init	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku.
Reverse Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 18	Ustawia częstotliwość odtwarzania cząstek do tyłu i pojawiania się w dźwięku.
Scatter Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 32	Rozkłada czas, rozmiar i położenie cząstek w stereo, tworząc mniej jednolitą chmurę.
Size Zasięg: 40 do 500 Domyślne: 160	Ustawia długość każdej cząstki. Krótkie wartości brzmią szczegółowo; długie wartości łączą się w gładkie pranie.
Time Zasięg: 60 do 1200 Domyślne: 240	Ustawia, jak daleko za suchym dźwiękiem zaczyna się chmura cząstek.
Tone Zasięg: 1200 do 18000 Domyślne: 9000	Przyciemnia lub rozjaśnia cząsteczki i długi ogon.
Width Zasięg: 0 do 200 Domyślne: 135	Ustawia rozkład stereo przetworzonego dźwięku.