

TB Spectral Transient Shaper

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Cel

Oddziela atak i podtrzymanie, dzięki czemu możesz zmieniać uderzenie, klarowność i długość w zależności od obszaru częstotliwości.

Licencja: MIT License

To oprogramowanie jest objęte licencją w ramach licencji MIT. Prawa autorskie (c) 2026 TaebeumKim. Pełne warunki można znaleźć w pliku LICENCJA repozytorium.

Kontrolowane właściwości

Każda kontrolka jest wymieniona według nazwy panelu. Skorzystaj z opisu, aby zdecydować, czego słuchać, a następnie wprowadź drobne zmiany w kontekście muzyki.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
ATK_HIGH Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 8000	Wybiera obszar tonalny używany do kształtowania ataku w tym paśmie.
ATK_HIGH Q Zasięg: 0.1 do 10 Domyślne: 1	Ustawia, jak szeroki lub wąski jest skupienie ataku tego zespołu.
ATK_HIGH Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Określa, z jaką łatwością wybierana jest energia ataku w tym paśmie.
ATK_LOW Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 100	Wybiera obszar tonalny używany do kształtowania ataku w tym paśmie.
ATK_LOW Q Zasięg: 0.1 do 10 Domyślne: 1	Ustawia, jak szeroki lub wąski jest skupienie ataku tego zespołu.
ATK_LOW Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Określa, z jaką łatwością wybierana jest energia ataku w tym paśmie.
ATK_MID Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 1000	Wybiera obszar tonalny używany do kształtowania ataku w tym paśmie.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
ATK_MID Q Zasięg: 0.1 do 10 Domyślne: 1	Ustawia, jak szeroki lub wąski jest skupienie ataku tego zespołu.
ATK_MID Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Określa, z jaką łatwością wybierana jest energia ataku w tym paśmie.
Attack Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 4	Podnosi lub obniża przednią krawędź dźwięków.
Attack Release Zasięg: 1 do 2000 Domyślne: 50	Ustawia szybkość relaksacji kształtowania ataku po każdym trafieniu.
Attack Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia z jaką łatwością wtyczka identyfikuje energię ataku.
Bypass Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po.
Bypass Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po.
Clipper Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza stałe przycinanie szczytów przed ostatecznym wyjściem.
Clipper Threshold Zasięg: -20 do 0 Domyślne: -0.7	Ustawia poziom, od którego maszynka rozpoczyna przycinanie szczytów.
Input Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Ustawia głośność dźwięku docierającego do wtyczki. Podnieś go, aby uzyskać silniejszą reakcję lub opuść, aby uzyskać więcej miejsca nad głową.
Limiter Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Włącza ostateczną ochronę szczytową.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Limiter Threshold Zasięg: -24 do 0 Domyślne: -0.1	Ustawia maksymalny poziom dozwolony przez ogranicznik.
Lookahead Zasięg: 0 do 20 Domyślne: 0	Pomaga płynniej łapać nagłe szczyty. Wyższe wartości mogą wydawać się nieco mniej natychmiastowe.
Mode Zasięg: Simple, EQ Domyślne: Simple	Wybiera jedną szeroką parę elementów sterujących lub oddzielne elementy sterujące o niskiej, średniej i wysokiej czułości.
Monitor Zasięg: Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta Domyślne: Normal	Wybiera pełny wynik lub izoluje atak, podtrzymanie lub usuniętą różnicę do słuchania.
Output Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Ustawia ostateczny poziom odsłuchu po przetworzeniu.
Oversampling Zasięg: x1, x2, x4, x8 Domyślne: x1	Sprawia, że silne zniekształcenia lub ograniczający dźwięk są czystsze, kosztem większego użycia procesora.
Program Zasięg: 25 programy fabryczne Domyślne: Init	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku.
Saturation Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Ustawia, jak mocno ta część kontroluje poziom po przekroczeniu progu.
Saturation Drive Zasięg: 0 do 36 Domyślne: 0	Ustawia, jak mocno ta część kontroluje poziom po przekroczeniu progu.
Saturation Mode Zasięg: Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard Domyślne: Soft	Wybiera charakter harmoniczny dodany do ukształtowanego dźwięku.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Saturation Shaper Link Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Sprawia, że nasycenie podąża za bieżącym atakiem i kształtuje się podtrzymanie.
SUS_HIGH Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 8000	Wybiera obszar tonalny używany do kształtowania podtrzymania w tym paśmie.
SUS_HIGH Q Zasięg: 0.1 do 10 Domyślne: 1	Ustawia, jak szeroki lub wąski jest nacisk na podtrzymanie tego pasma.
SUS_HIGH Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia łatwość wyboru energii podtrzymania w tym paśmie.
SUS_LOW Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 100	Wybiera obszar tonalny używany do kształtowania podtrzymania w tym paśmie.
SUS_LOW Q Zasięg: 0.1 do 10 Domyślne: 1	Ustawia, jak szeroki lub wąski jest nacisk na podtrzymanie tego pasma.
SUS_LOW Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia łatwość wyboru energii podtrzymania w tym paśmie.
SUS_MID Frequency Zasięg: 20 do 20000 Domyślne: 1000	Wybiera obszar tonalny używany do kształtowania podtrzymania w tym paśmie.
SUS_MID Q Zasięg: 0.1 do 10 Domyślne: 1	Ustawia, jak szeroki lub wąski jest nacisk na podtrzymanie tego pasma.
SUS_MID Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia łatwość wyboru energii podtrzymania w tym paśmie.
Sustain Gain Zasięg: -24 do 24 Domyślne: -2	Podnosi lub obniża korpus i ogon dźwięków.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Sustain Release Zasięg: 1 do 2000 Domyślne: 50	Ustawia, jak szybko powraca kształtowanie podtrzymania po zmianie dźwięku.
Sustain Sensitivity Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Ustawia z jaką łatwością wtyczka identyfikuje energię podtrzymania.