

TB Delay

MANUAL DO USUÁRIO



Objetivo

Cria ecos repetidos, espaço rítmico e texturas de feedback em evolução.

Licença: MIT License

Este software está licenciado sob a licença MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte o arquivo LICENSE do repositório para obter os termos completos.

Propriedades controláveis

Cada controle é listado pelo nome do painel. Use a descrição para decidir o que ouvir e, em seguida, faça pequenas alterações no contexto da música.

Controle e configurações	O que isso muda
Age Alcance: 0 para 100 Padrão: 28	Faz com que as repetições soem mais novas e limpas ou mais antigas, mais suaves e mais desgastadas.
Bypass Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois.
Character Alcance: Clean, Tape, BBD, Digital Padrão: Tape	Escolhe o tom de repetição: limpo, fita, brigada de balde ou digital.
Color Space Bypass Alcance: Off, On Padrão: Off	Desliga a seção de tom e espaço enquanto mantém o tempo de repetição ativo.
Delay Time Alcance: 10 para 8000 Padrão: 375	Define o tempo entre o som original e a repetição quando o tempo está livre.
Density Alcance: 1 para 8 Padrão: 4	Define quantos fragmentos granulares se sobrepõem nas repetições transformadas.
Diverge Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Faz com que os caminhos de repetição esquerdo e direito evoluam de maneira diferente ao longo do tempo.

Controle e configurações	O que isso muda
Division Alcance: 18 escolhas Padrão: 1/8 D	Escolhe o valor da nota usada quando o atraso segue o andamento da música.
Drive Alcance: 0 para 100 Padrão: 18	Define a intensidade com que o som é levado à cor harmônica ou à distorção.
Duck Alcance: 0 para 100 Padrão: 25	Diminui os ecos enquanto o som seco está presente e, em seguida, permite que eles subam nos intervalos.
Feedback Alcance: 0 para 110 Padrão: 48	Retorna o som processado ao efeito para criar um resultado mais longo ou mais forte.
Freeze Alcance: Off, On Padrão: Off	Mantém a cauda do efeito atual para que continue sem nova entrada.
Grain Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Adiciona ruptura granular e textura semelhante a partículas às repetições.
Grain Size Alcance: 10 para 500 Padrão: 90	Define o comprimento de cada fragmento granular. Valores curtos parecem sombrios; valores longos parecem mais suaves.
Grain Transform Bypass Alcance: Off, On Padrão: Off	Desliga a seção de transformação de granulação e pitch enquanto mantém o delay básico ativo.
High Cut Alcance: 500 para 20000 Padrão: 9000	Remove altas frequências da camada de som ou efeito atual.
Low Cut Alcance: 20 para 2000 Padrão: 120	Remove baixas frequências da camada de som ou efeito atual.
Mix Alcance: 0 para 100 Padrão: 30	Combina o som original com o som processado.

Controle e configurações	O que isso muda
Mod Depth Alcance: 0 para 20 Padrão: 0.8	Define a intensidade com que o processo nomeado altera o som.
Mod Rate Alcance: 0.02 para 10 Padrão: 0.25	Define a rapidez com que o movimento nomeado se repete.
Offset Alcance: -100 para 100 Padrão: 0	Movimenta um lado mais cedo e o outro mais tarde para criar separação estéreo.
Output Alcance: -18 para 6 Padrão: 0	Define o nível de audição final após o processamento.
Pitch Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Movimenta a afinação do som processado para cima ou para baixo.
Program Alcance: 100 programas de fábrica Padrão: Init	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual.
Reverse Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Define a frequência ou a intensidade com que o som processado é reproduzido ao contrário.
Shift Alcance: -2000 para 2000 Padrão: 0	Movimenta o conteúdo de frequência de cada repetição para cima ou para baixo para obter um movimento semelhante a uma espiral.
Size Alcance: 2 para 120 Padrão: 32	Define o tamanho aparente do espaço difuso ao redor das repetições.
Smear Alcance: 0 para 100 Padrão: 12	Suaviza as bordas das repetições para que elas se misturem em uma nuvem mais parecida com reverberação.
Spacing Alcance: 25 para 200 Padrão: 100	Expande ou contrai a distância entre vários toques.

Controle e configurações	O que isso muda
Spray Alcance: 0 para 100 Padrão: 15	Espalha pequenos pedaços de cada repetição no tempo para obter uma textura mais solta e menos previsível.
Stereo Bypass Alcance: Off, On Padrão: Off	Mantém o movimento do delay centralizado quando habilitado, útil para repetições mono-seguras.
Style Alcance: Single, Dual, Ping Pong, Ratio Padrão: Ping Pong	Escolhe o layout de repetição, incluindo padrões simples, duplos, pingue-pongue e proporção.
Swing Alcance: -50 para 50 Padrão: 0	Mova repetições alternadas mais cedo ou mais tarde para criar um groove mais solto.
Taps Alcance: 1, 2, 4, 8 Padrão: 1	Escolhe quantos pontos de repetição são criados para cada ciclo de eco.
Time Change Alcance: Crossfade, Glide Padrão: Glide	Escolhe se as alterações do tempo de atraso fazem crossfade limpo ou deslizam com pitch bend.
Time Mode Alcance: Free, Sync, Tune Padrão: Sync	Escolhe milissegundos livres, divisões de andamento da música ou intervalos de afinação ajustados para o tempo de atraso.
Transform Route Alcance: Loop, Post Padrão: Loop	Coloca as transformações criativas dentro ou depois do ciclo de feedback.
Width Alcance: 0 para 200 Padrão: 130	Define a propagação estéreo do som processado.