

TB Jewel Digger & Finder

MANUAL DO USUÁRIO

HARMONIC DETAIL
Reveal sparkle and upper texture.

OptionsTB_JewelDiggerAndFinderSettings...

Audio input is muted to avoid feedback loop

Jewel Digger & Finder

PRESETSaveLoadFIND MODE

4096Base A3None +1.0 st

C1C2C3C4C5C6C7C8

FIND

FILTERING

ScaleShovel

ChromaticCrystal

Arp UpFindDig

35%10.312

AmountQDensity

0.50Hz7.0st50%

SyncMotion DepthRandom

Low Cut

CRYSTALLIZING

35%Crystal Mix

140msDelay

45%Dump

42msAttack

80%Crystal Send

45%Feedback

60%Spread

78msDecay

+12.0stPitch

120msSize

0%Reverse Chance

Crystal Only

MIX / OUTPUT

100%Mix

0.00Output

RESONANT SHIMMER
Add crystalline tonal accents.

MIX CONTROL
Blend enhancement without harshness.

Versão: 1.3.0 | Data da documentação: 2026-08-04

Objetivo

Transforma as notas recebidas em ressonância afinada e movimento cristalino cintilante.

Licença: MIT License

Este software está licenciado sob a licença MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte o arquivo LICENSE do repositório para obter os termos completos.

Propriedades controláveis

Cada controle é listado pelo nome do painel. Use a descrição para decidir o que ouvir e, em seguida, faça pequenas alterações no contexto da música.

Controle e configurações	O que isso muda
Amount Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.35	Define a intensidade com que o efeito nomeado altera o som.
Base Low Cut Alcance: Off, On Padrão: Off	Remove as baixas frequências antes que elas entrem na seção ressonante principal.
Base Note Alcance: C0 para C8 Padrão: A3	Define a nota raiz usada para construir o padrão ressonante.
Bypass Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois.
Crystal Damp Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.45	Escurece as partículas de cristal e suaviza sua cauda de alta frequência.
Crystal Mix Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.35	Define o nível da camada de partículas de cristal.
Crystal Only Alcance: Off, On Padrão: Off	Permite ouvir apenas a camada de cristal.

Controle e configurações	O que isso muda
Crystal Send Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.8	Define a quantidade de som enviada para a seção de partículas de cristal.
Crystal Spread Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.6	Espalha as partículas de cristal pelo campo estéreo.
Density Alcance: 1 para 24 Padrão: 12	Define quantos eventos ou camadas se sobrepõem de uma só vez.
Division Alcance: 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1 Padrão: 1/4	Escolhe a divisão de andamento usada quando Rate Sync está ativado.
Filter Alcance: Find, Dig Padrão: Find	Escolhe Find para destacar ressonâncias ou Dig para contorná-las.
Grain Attack Alcance: 0.01 para 0.75 Padrão: 0.35	Define a rapidez com que esta parte reage quando um som começa.
Grain Decay Alcance: 0.01 para 0.95 Padrão: 0.65	Define quanto tempo esta parte leva para desaparecer ou retornar.
Grain Delay Alcance: 0 para 1000 Padrão: 140	Define quanto tempo as partículas de cristal esperam antes de serem ouvidas.
Grain Feedback Alcance: 0% para 100% Padrão: 45%	Retorna o som processado ao efeito para estendê-lo ou intensificá-lo.
Grain Size Alcance: 15 para 400 Padrão: 120	Define a quantidade de detalhes das partículas ou variação aleatória.
Mix Alcance: 0 para 1 Padrão: 1	Combina o som original com o som processado.

Controle e configurações	O que isso muda
Motion Alcance: Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos Padrão: Arp Up	Escolhe como as notas ressonantes se movem ao longo do tempo.
Motion Depth Alcance: 0 para 24 Padrão: 7	Define até que ponto o padrão ressonante se move na escala selecionada.
Output Alcance: -18 para 6 Padrão: 0	Define o nível de audição final após o processamento.
Pitch Alcance: -24 para 24 Padrão: 12	Move a afinação do som processado para cima ou para baixo.
Program Alcance: 9 programas de fábrica Padrão: Inicialize	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual.
Q Alcance: 0.35 para 24 Padrão: 6	Define o quão amplo ou estreito é o foco da frequência selecionada.
Random Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Adiciona variação ao movimento ressonante e ao padrão de partículas.
Rate Alcance: 0.02 para 64 Padrão: 0.5	Define a rapidez com que o movimento se repete.
Rate Sync Alcance: Off, On Padrão: Off	Bloqueia a velocidade de Motion no andamento da música.
Reverse Chance Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Define se e com que frequência os fragmentos processados são reproduzidos ao contrário.

Controle e configurações	O que isso muda
Scale Alcance: Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian Padrão: Chromatic	Escolhe o conjunto de notas usado pelas ressonâncias móveis.
Shovel Alcance: Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt Padrão: Crystal	Escolhe o caráter material da camada ressonante.