

TB Center

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Цель

Смещает разбросанное или нестабильное стереоизображение к четкому центру, сохраняя при этом нужную ширину.

Лицензия: MIT License

Это программное обеспечение распространяется по лицензии MIT. Авторские права (с) 2026 г. ТэбеумКим.
Полные условия см. в файле LICENSE репозитория.

Контролируемые свойства

Каждый элемент управления указан по имени панели. Используйте описание, чтобы решить, что слушать, а затем внесите небольшие изменения в контекст музыки.

Управление и настройки	Что это меняет
Band High Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 100	Устанавливает, насколько сильно высокочастотная область притягивается к центру.
Band Low Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 100	Устанавливает, насколько сильно низкочастотная область притягивается к центру.
Band Mid-High Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 100	Устанавливает, насколько сильно верхняя средняя область притягивается к центру.
Band Mid-Low Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 100	Устанавливает, насколько сильно нижняя и средняя область притягивается к центру.
Bypass Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после».
Intensity Диапазон: 0 чтобы 200 По умолчанию: 100	Устанавливает, насколько сильно плагин корректирует стереопозицию. Начните с середины и поднимайте ее только до тех пор, пока изображение не станет устойчивым.
Lookahead Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 20	Помогает плагину более плавно обрабатывать быстрые изменения положения. Более высокие значения могут звучать более устойчиво, но немного менее мгновенно.

Управление и настройки	Что это меняет
M/S Width Диапазон: 0 чтобы 200 По умолчанию: 100	Устанавливает окончательную ширину стерео после центрирования. 100 процентов сохраняет исходную ширину, более низкие значения сужают ее, а более высокие значения расширяют.
Multiband Диапазон: Off, On По умолчанию: Off	Позволяет низким, средним и высоким областям использовать разную силу центрирования.
Program Диапазон: 6 заводские программы По умолчанию: Init	Загружает заводскую отправную точку. После этого отрегулируйте элементы управления в соответствии с текущим звуком.
Response Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 75	Устанавливает, насколько быстро центр следует за движением. Более низкие значения кажутся более плавными; более высокие значения быстрее отслеживают движущиеся звуки.
Time Center Диапазон: 0 чтобы 100 По умолчанию: 100	Перемещает время прибытия слева и справа к центру. Поднимите его, если изображение размазано или разорвано.