

TB Spectral Transient Shaper

MANUAL DE USUARIO



Propósito

Separa el ataque y el sostenido para que puedas cambiar el golpe, la claridad y la duración según el área de frecuencia.

Licencia: MIT License

Este software tiene la licencia MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte el archivo de LICENCIA del repositorio para conocer los términos completos.

Propiedades controlables

Cada control aparece listado por su nombre de panel. Utilice la descripción para decidir qué escuchar y luego realice pequeños cambios en el contexto de la música.

Controles y configuraciones	que cambia
ATK_HIGH Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 8000	Elige el área tonal utilizada para dar forma al ataque en esta banda.
ATK_HIGH Q Rango: 0.1 a 10 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el enfoque de ataque de esta banda.
ATK_HIGH Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se selecciona la energía de ataque en esta banda.
ATK_LOW Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 100	Elige el área tonal utilizada para dar forma al ataque en esta banda.
ATK_LOW Q Rango: 0.1 a 10 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el enfoque de ataque de esta banda.
ATK_LOW Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se selecciona la energía de ataque en esta banda.
ATK_MID Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 1000	Elige el área tonal utilizada para dar forma al ataque en esta banda.

Controles y configuraciones	que cambia
ATK_MID Q Rango: 0.1 a 10 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el enfoque de ataque de esta banda.
ATK_MID Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se selecciona la energía de ataque en esta banda.
Attack Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 4	Sube o baja el borde frontal de los sonidos.
Attack Release Rango: 1 a 2000 Predeterminado: 50	Establece la rapidez con la que se relaja la forma del ataque después de cada golpe.
Attack Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que el complemento identifica la energía de ataque.
Bypass Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después.
Bypass Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después.
Clipper Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa el recorte de picos firme antes del resultado final.
Clipper Threshold Rango: -20 a 0 Predeterminado: -0.7	Establece el nivel en el que el cortapelos comienza a recortar los picos.
Input Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Establece el volumen del sonido que ingresa al complemento. Súbelo para obtener una respuesta más fuerte o bájalo para obtener más espacio libre.
Limiter Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa la protección máxima final.

Controles y configuraciones	que cambia
Limiter Threshold Rango: -24 a 0 Predeterminado: -0.1	Establece el nivel máximo permitido por el limitador.
Lookahead Rango: 0 a 20 Predeterminado: 0	Ayuda a captar picos repentinos con mayor suavidad. Los valores más altos pueden parecer un poco menos inmediatos.
Mode Rango: Simple, EQ Predeterminado: Simple	Elige un par de controles amplio o controles separados de sensibilidad baja, media y alta.
Monitor Rango: Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta Predeterminado: Normal	Elige el resultado completo o aísla el ataque, el sostenido o la diferencia eliminada para escuchar.
Output Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Establece el nivel de escucha final después del procesamiento.
Oversampling Rango: x1, x2, x4, x8 Predeterminado: x1	Hace que la distorsión intensa o la limitación del sonido sean más limpias a costa de un mayor uso de la CPU.
Program Rango: 25 programas de fábrica Predeterminado: Init	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual.
Saturation Rango: Off, On Predeterminado: Off	Establece con qué fuerza esta parte controla el nivel después del umbral.
Saturation Drive Rango: 0 a 36 Predeterminado: 0	Establece con qué fuerza esta parte controla el nivel después del umbral.
Saturation Mode Rango: Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard Predeterminado: Soft	Elige el carácter armónico añadido al sonido moldeado.

Controles y configuraciones	que cambia
Saturation Shaper Link Rango: Off, On Predeterminado: Off	Hace que la saturación siga el ataque actual y mantenga la forma.
SUS_HIGH Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 8000	Elige el área tonal utilizada para dar forma al sostenido en esta banda.
SUS_HIGH Q Rango: 0.1 a 10 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el enfoque de sostenido de esta banda.
SUS_HIGH Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se selecciona la energía sostenida en esta banda.
SUS_LOW Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 100	Elige el área tonal utilizada para dar forma al sostenido en esta banda.
SUS_LOW Q Rango: 0.1 a 10 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el enfoque de sostenido de esta banda.
SUS_LOW Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se selecciona la energía sostenida en esta banda.
SUS_MID Frequency Rango: 20 a 20000 Predeterminado: 1000	Elige el área tonal utilizada para dar forma al sostenido en esta banda.
SUS_MID Q Rango: 0.1 a 10 Predeterminado: 1	Establece qué tan amplio o estrecho es el enfoque de sostenido de esta banda.
SUS_MID Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que se selecciona la energía sostenida en esta banda.
Sustain Gain Rango: -24 a 24 Predeterminado: -2	Sube o baja el cuerpo y la cola de los sonidos.

Controles y configuraciones	que cambia
Sustain Release Rango: 1 a 2000 Predeterminado: 50	Establece la rapidez con la que regresa la forma del sostenido después de que cambia el sonido.
Sustain Sensitivity Rango: 0 a 1 Predeterminado: 0.5	Establece la facilidad con la que el complemento identifica la energía sostenida.