

TB Center

ANVÄNDARMANUAL



Syfte

Tar en spridd eller instabil stereobild mot en tydlig mitt samtidigt som du kan behålla den bredd du vill ha.

Licens: MIT License

Denna programvara är licensierad under MIT-licensen. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Se filen LICENSE för arkivet för de fullständiga villkoren.

Kontrollerbara egenskaper

Varje kontroll listas efter dess panelnamn. Använd beskrivningen för att bestämma vad du ska lyssna på och gör sedan små förändringar i musiksammanhanget.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Band High Räckvidd: 0 till 100 Standard: 100	Ställer in hur starkt högfrekvensområdet dras mot mitten.
Band Low Räckvidd: 0 till 100 Standard: 100	Ställer in hur starkt det lågfrekventa området dras mot mitten.
Band Mid-High Räckvidd: 0 till 100 Standard: 100	Ställer in hur starkt det övre mittområdet dras mot mitten.
Band Mid-Low Räckvidd: 0 till 100 Standard: 100	Ställer in hur kraftigt det nedre mittområdet dras mot mitten.
Bypass Räckvidd: Off, On Standard: Off	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter.
Intensity Räckvidd: 0 till 200 Standard: 100	Ställer in hur starkt plug-in korregerar stereopositionen. Börja nära mitten och höj den bara tills bilden känns stabil.
Lookahead Räckvidd: 0 till 100 Standard: 20	Hjälper plug-in-handtagets snabba lägesändringar smidigare. Högre värden kan låta stabilare men något mindre omedelbart.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
M/S Width Räckvidd: 0 till 200 Standard: 100	Ställer in den slutliga stereobredden efter centrering. 100 procent behåller den ursprungliga bredden, lägre värden minskar den och högre värden breddar den.
Multiband Räckvidd: Off, On Standard: Off	Låter de låga, mellan- och höga områdena använda olika centreringsstyrkor.
Program Räckvidd: 6 fabriksprogram Standard: Init	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet.
Response Räckvidd: 0 till 100 Standard: 75	Ställer in hur snabbt mitten följer rörelsen. Lägre värden känns jämnare; högre värden spår som rör sig låter snabbare.
Time Center Räckvidd: 0 till 100 Standard: 100	Flyttar vänster och höger ankomsttid mot mitten. Höj den när bilden känns utsmetad eller isärdragen.