

TB Limiter

ANVÄNDARMANUAL



Syfte

Stoppar skarpa toppar samtidigt som den gör den övergripande signalen starkare, fastare och mer kontrollerad.

Licens: MIT License

Denna programvara är licensierad under MIT-licensen. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Se filen LICENSE för arkivet för de fullständiga villkoren.

Kontrollerbara egenskaper

Varje kontroll listas efter dess panelnamn. Använd beskrivningen för att bestämma vad du ska lyssna på och gör sedan små förändringar i musiksammanhanget.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Attack Räckvidd: 0.1 till 2 Standard: 2	Ställer in hur snabbt effekten reagerar när ett ljud börjar. Snabbare värden styr fronten; långsammare värden håller mer kraft.
Bypass Räckvidd: Off, On Standard: Off	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter.
Ceiling Räckvidd: -3 till 0 Standard: -1	Ställer in den högsta effekttopp som limitern tillåts nå.
Dither Räckvidd: Off, 16-bit, 24-bit Standard: Off	Lägger till lämpligt mycket låg nivå när du skapar en 16-bit eller 24-bit slutfil.
Enhance Räckvidd: 0 till 100 Standard: 0	Lägger till kontrollerade toppdetaljer så att det begränsade resultatet känns mer närvarande och energiskt.
Input Gain Räckvidd: 0 till 18 Standard: 4	Ställer in hur högt ljudet kommer in i plugin-programmet. Höj den för en starkare respons eller sänk den för mer takhöjd.
Program Räckvidd: 9 fabriksprogram Standard: Init	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Release Räckvidd: 20 till 500 Standard: 120	Ställer in hur snabbt effekten slappnar av efter att ljudet blivit tystare.
RMS Assist Räckvidd: 0 till 100 Standard: 65	Lägger till mjukare medelnivåkontroll tillsammans med den snabba toppbegränsningen.
RMS Balance Räckvidd: 0 till 100 Standard: 0	Korrigerar längre nivåskillnader mellan vänster och höger kanal utan att jaga varje topp.