

TB Resonator

คู่มือการใช้งาน



วัตถุประสงค์

ทำให้เสียงกริ่งที่เข้ามาเหมือนกับตัวเครื่องที่ได้รับการปรับแต่ง
สร้างโทนเสียงที่เหมือนเครื่องดนตรีและคงไว้

ใบอนุญาต: MIT License

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต MIT ลิขสิทธิ์ (c) 2026 TaebeumKim ดูไฟล์ LICENSE
ของพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับข้อกำหนดทั้งหมด

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

แต่ละคอนโทรลจะแสดงรายการตามชื่อพาเนล ใช้คำอธิบายเพื่อตัดสินใจว่าจะฟังอะไร
จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในบริบทของเพลง

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Body พ็ลลี่ย: SOFT 0% ถึง METAL 100% ค่าเริ่มต้น: STRING 50%	ย้ายวัสดุเรโซแนนซ์จากเนื้อนุ่มและไม่ไปสู่ความสว่างและเป็นโลหะ
Bypass พ็ลลี่ย: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	ปิดหรือเปิดเอฟเฟ็กต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง
Memory พ็ลลี่ย: 40 ms ถึง 30 s ค่าเริ่มต้น: 1.1 s	ตั้งค่ารระยะเวลาที่ตัวเรโซแนนซ์จะดังต่อไปหลังจากที่อินพุตจางหายไป
Mix พ็ลลี่ย: 0% ถึง 100% ค่าเริ่มต้น: 35%	ผสมผสานเสียงต้นฉบับเข้ากับเสียงที่ประมวลผล
Program พ็ลลี่ย: 12 โปรแกรมโรงงาน ค่าเริ่มต้น: Init	โหลดจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน
Touch พ็ลลี่ย: STRIKE 0% ถึง DRIVE 100% ค่าเริ่มต้น: NATURAL 50%	เปลี่ยนวิธีที่ร่างกายตีตื้น จากการตีสั้นๆ ไปจนถึงเสียงที่ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
Tune พ็ลลี่ย: C1 32.7 Hz ถึง C7 2093 Hz ค่าเริ่มต้น: C3 130.8 Hz	เลือกโน้ตหรือระดับเสียงก้องที่ใช้กับเอฟเฟ็กต์