


TB Parallel Reverb

KULLANIM KILAVUZU



Amaç

Vücut, parlak yansımalar ve derin bir ambiyans yaratmak için üç farklı alanı harmanlar.

Lisans: MIT License

Bu yazılım MIT Lisansı kapsamında lisanslanmıştır. Telif Hakkı (c) 2026 TaebeumKim. Şartların tamamı için depo LİSANS dosyasına bakın.

Kontrol edilebilir özellikler

Her kontrol panel adına göre listelenir. Neyi dinleyeceğinize karar vermek için açıklamayı kullanın, ardından müziğin bağlamında küçük değişiklikler yapın.

Kontrol ve ayarlar	Neyi değiştirir?
Bright Color Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 45	Bu yankı katmanını daha koyu ve daha yumuşaktan daha parlak ve daha mevcut olana doğru hareket ettirir.
Bright Decay Aralık: 1.5 için 2.5 Varsayılan: 2	Bu yankı katmanının ne kadar süreceğini ayarlar.
Bright Diffusion Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 70	Ayrı ekolardan gelen yansımaları daha yumuşak bir yıkamaya dönüştürür.
Bright Enabled Aralık: Off, On Varsayılan: On	Bu yankı katmanını açar veya kapatır.
Bright High Pass Aralık: 20 için 1800 Varsayılan: 450	Bu yankı katmanından düşük frekansları kaldırır.
Bright Low Pass Aralık: 1200 için 20000 Varsayılan: 13500	Bu yankı katmanından yüksek frekansları kaldırır.
Bright Mode Aralık: Plate, Spring Varsayılan: Plate	Bu yankı katmanı tarafından kullanılan boşluk karakterini seçer.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Bright Modulation Depth Aralık: 0 için 20 Varsayılan: 1.5	Bu yankı katmanına ne kadar yumuřak perde hareketi ekleneceęini ayarlar.
Bright Modulation Rate Aralık: 0.02 için 5 Varsayılan: 0.02	Hafif perde hareketinin ne kadar hızlı deęiřeceęini ayarlar.
Bright Plate Distance Spring Tension Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 35	Seęilen Bright moduna baęlı olarak plaka mesafesini veya yay gerginlięini deęiřtirir.
Bright Pre-Delay Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 18	Kuru ses ile bu yankı katmanı arasındaki duraklamayı ayarlar.
Bright Send Gain Aralık: -60 için 6 Varsayılan: -15	Bu yankı katmanına ne kadar ses gönderileceęini ayarlar.
Bright Wide Aralık: 0 için 270 Varsayılan: 210	Bu yankı katmanının stereo geniřlięini ayarlar.
Bypass Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Doęrudan öncesi ve sonrası karřılařtırması için tam efekti kapatır veya aęar.
Glue Color Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 30	Bu yankı katmanını daha koyu ve daha yumuřaktan daha parlak ve daha mevcut olana doęru hareket ettirir.
Glue Damping Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 60	Bu yankı katmanını bozundukęa karartır.
Glue Decay Aralık: 0.5 için 1 Varsayılan: 0.75	Bu yankı katmanının ne kadar süreceęini ayarlar.
Glue Diffusion Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 65	Ayrı ekolardan gelen yansımaları daha yumuřak bir yıkamaya dönüřtürür.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Glue Early Late Mix Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 45	İlk yansımaları daha sonraki yankı kuyruęuna karřı dengeler.
Glue Enabled Aralık: Off, On Varsayılan: On	Bu yankı katmanını açar veya kapatır.
Glue High Pass Aralık: 20 için 1500 Varsayılan: 200	Bu yankı katmanından düşük frekansları kaldırır.
Glue Low Pass Aralık: 1000 için 20000 Varsayılan: 9000	Bu yankı katmanından yüksek frekansları kaldırır.
Glue Mode Aralık: Room, Chamber Varsayılan: Room	Bu yankı katmanı tarafından kullanılan boşluk karakterini seçer.
Glue Pre-Delay Aralık: 0 için 60 Varsayılan: 8	Kuru ses ile bu yankı katmanı arasındaki duraklamayı ayarlar.
Glue Send Gain Aralık: -60 için 6 Varsayılan: -12	Bu yankı katmanına ne kadar ses gönderileceęini ayarlar.
Glue Size Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 50	Bu yankı katmanının görünen oda boyutunu ayarlar.
Glue Wide Aralık: 0 için 180 Varsayılan: 150	Bu yankı katmanının stereo genişlięini ayarlar.
Program Aralık: 100 fabrika programları Varsayılan: Init Parallel	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak řekilde ayarlayın.
Reverb Solo Aralık: Off, Glue, Bright, Space Varsayılan: Off	Üç alanı dengelerken tek başına bir yankı katmanı duymanızı saęlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Space Color Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 25	Bu yankı katmanını daha koyu ve daha yumuřaktan daha parlak ve daha mevcut olana doęru hareket ettirir.
Space Decay / Length Aralık: 0.25 için 10 Varsayılan: 3.2	Bu yankı veya dürtü yanıtının ne kadar süreceęini ayarlar.
Space Diffusion Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 72	Ayrı ekolardan gelen yansımaları daha yumuřak bir yıkamaya dönüřtürür.
Space Enabled Aralık: Off, On Varsayılan: On	Bu yankı katmanını açar veya kapatır.
Space Hall Type Aralık: Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall Varsayılan: Church	Temel salon karakterini seçer.
Space HF Damping Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 45	Yankı azaldıkça yüksek frekansları yumuřatır.
Space High Pass Aralık: 20 için 1500 Varsayılan: 300	Bu yankı katmanından düşük frekansları kaldırır.
Space Low Pass Aralık: 1000 için 20000 Varsayılan: 7500	Bu yankı katmanından yüksek frekansları kaldırır.
Space Mode Aralık: Hall, IR Varsayılan: Hall	Bu yankı katmanı tarafından kullanılan boşluk karakterini seçer.
Space Pre-Delay Aralık: 0 için 200 Varsayılan: 60	Kuru ses ile bu yankı katmanı arasındaki duraklamayı ayarlar.
Space Send Gain Aralık: -60 için 6 Varsayılan: -22	Bu yankı katmanına ne kadar ses gönderileceęini ayarlar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Space Shimmer Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 15	Uzun yankı katmanına parlak, yükselen bir ton ekler.
Space Wide Aralık: 0 için 360 Varsayılan: 240	Bu yankı katmanının stereo genişliğini ayarlar.
Wet/Dry Mix Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 100	Orijinal sesi tüm etkin yankı katmanlarıyla harmanlar.