

TB Shimmer

KULLANIM KILAVUZU



Amaç

Sesi, perdesi değişen parçacıklara ve uzun, parlak, yüzen bir alana genişletir.

Lisans: MIT License

Bu yazılım MIT Lisansı kapsamında lisanslanmıştır. Telif Hakkı (c) 2026 TaebeumKim. Şartların tamamı için depo LİSANS dosyasına bakın.

Kontrol edilebilir özellikler

Her kontrol panel adına göre listelenir. Neyi dinleyeceğinize karar vermek için açıklamayı kullanın, ardından müziğin bağlamında küçük değişiklikler yapın.

Kontrol ve ayarlar	Neyi değiştirir?
Bypass Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar.
Density Aralık: 2 için 24 Varsayılan: 9	Saniyede kaç tane parçacık oluşturulduğunu ayarlar.
Feedback Aralık: 0 için 88 Varsayılan: 42	Daha uzun ve daha yoğun bir kuyruk oluşturmak için efekti kendi içine döndürür.
Level Var Aralık: 0 için 12 Varsayılan: 0	Parçacık seviyesini değiştirerek bulutun daha az düz ve daha katmanlı görünmesini sağlar.
Mix Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 48	Orijinal sesi işlenmiş sesle harmanlar.
Pitch Aralık: -12 için +24 Varsayılan: +12	Parıltılı parçacıkların ana perde aralığını ayarlar.
Pitch Spray Aralık: 0 için 12 Varsayılan: 0.1	Bireysel parçacıklar arasına küçük veya büyük adım farkları ekler.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Position Rand Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 32	Time ayarına göre her parçacığın nerede başladığı deęiřir.
Program Aralık: 100 fabrika programları Varsayılan: Init	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın.
Reverse Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 18	Parçacıkların ne sıklıkta geriye doğru çalacağını ve sese karışacağını ayarlar.
Scatter Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 32	Daha az tekdüze bir bulut için parçacık zamanlamasını, boyutunu ve stereo konumunu dağıtır.
Size Aralık: 40 için 500 Varsayılan: 160	Her parçacığın uzunluğunu ayarlar. Kısa deęerler kulağa ayrıntılı geliyor; uzun deęerler pürüzsüz bir yıkamaya karışır.
Time Aralık: 60 için 1200 Varsayılan: 240	Parçacık bulutunun kuru sesin ne kadar gerisinde başlayacağını ayarlar.
Tone Aralık: 1200 için 18000 Varsayılan: 9000	Parçacıkları ve uzun kuyruğu koyulařtırır veya parlaklařtırır.
Width Aralık: 0 için 200 Varsayılan: 135	İřlenen sesin stereo yayılımını ayarlar.