

TB Spectral Transient Shaper

KULLANIM KILAVUZU



Amaç

Saldırı ve sürdürmeyi ayırır; böylece vuruşu, netliği ve uzunluğu frekans alanına göre değiştirebilirsiniz.

Lisans: MIT License

Bu yazılım MIT Lisansı kapsamında lisanslanmıştır. Telif Hakkı (c) 2026 TaebeumKim. Şartların tamamı için depo LİSANS dosyasına bakın.

Kontrol edilebilir özellikler

Her kontrol panel adına göre listelenir. Neyi dinleyeceğinize karar vermek için açıklamayı kullanın, ardından müziğin bağlamında küçük değişiklikler yapın.

Kontrol ve ayarlar	Neyi değiştirir?
ATK_HIGH Frequency Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 8000	Bu bantta saldırı şekillendirme için kullanılan ton alanını seçer.
ATK_HIGH Q Aralık: 0.1 için 10 Varsayılan: 1	Bu bandın saldırı odağının ne kadar geniş veya dar olacağını ayarlar.
ATK_HIGH Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Bu bantta saldırı enerjisinin ne kadar kolay seçileceğini ayarlar.
ATK_LOW Frequency Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 100	Bu bantta saldırı şekillendirme için kullanılan ton alanını seçer.
ATK_LOW Q Aralık: 0.1 için 10 Varsayılan: 1	Bu bandın saldırı odağının ne kadar geniş veya dar olacağını ayarlar.
ATK_LOW Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Bu bantta saldırı enerjisinin ne kadar kolay seçileceğini ayarlar.
ATK_MID Frequency Aralık: 20 için 20000 Varsayılan: 1000	Bu bantta saldırı şekillendirme için kullanılan ton alanını seçer.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
ATK_MID Q Aralık: 0.1 için 10 Varsayılan: 1	Bu bandın saldırı odaęının ne kadar geniř veya dar olacaęını ayarlar.
ATK_MID Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Bu bantta saldırı enerjisinin ne kadar kolay seęileceęini ayarlar.
Attack Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 4	Seslerin ön kenarını yükseltir veya alçaltır.
Attack Release Aralık: 1 için 2000 Varsayılan: 50	Her vuruřtan sonra saldırı řekillendirmenin ne kadar çabuk rahatlayacaęını ayarlar.
Attack Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Eklentinin saldırı enerjisini ne kadar kolay tanımladıęını ayarlar.
Bypass Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Doęrudan öncesi ve sonrası karřılařtırması için tam efekti kapatır veya açar.
Bypass Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Doęrudan öncesi ve sonrası karřılařtırması için tam efekti kapatır veya açar.
Clipper Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Nihai çıktıdan önce kesin tepe düzeltmeyi açar.
Clipper Threshold Aralık: -20 için 0 Varsayılan: -0.7	Kesme makinesinin tepe noktalarını kesmeye bařlayacaęı seviyeyi ayarlar.
Input Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Sesin eklentiye ne kadar yüksek sesle gireceęini ayarlar. Daha güçlü bir tepki için yükseltin veya daha fazla boşluk payı için indirin.
Limiter Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Nihai tepe korumasını açar.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Limiter Threshold Aralık: -24 için 0 Varsayılan: -0.1	Sınırlayıcının izin verdięi maksimum seviyeyi ayarlar.
Lookahead Aralık: 0 için 20 Varsayılan: 0	Ani zirveleri daha sorunsuz yakalamaya yardımcı olur. Daha yüksek deęerler biraz daha az anlık hissedilebilir.
Mode Aralık: Simple, EQ Varsayılan: Simple	Geniř bir kontrol çiftini veya ayrı düşük, orta ve yüksek hassasiyet kontrollerini seęer.
Monitor Aralık: Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta Varsayılan: Normal	Tam sonucu seęer veya dinleme için saldırıyı, sürdürmeyi veya kaldırılan farkı izole eder.
Output Gain Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	İřlemden sonra son dinleme seviyesini ayarlar.
Oversampling Aralık: x1, x2, x4, x8 Varsayılan: x1	Daha fazla CPU kullanımı pahasına ağır distorsiyon veya sınırlı ses temizlięi saęlar.
Program Aralık: 25 fabrika programları Varsayılan: Init	Bir fabrika bařlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak řekilde ayarlayın.
Saturation Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Bu parçanın eřikten sonraki seviyeyi ne kadar güçlü kontrol ettięini ayarlar.
Saturation Drive Aralık: 0 için 36 Varsayılan: 0	Bu parçanın eřikten sonraki seviyeyi ne kadar güçlü kontrol ettięini ayarlar.
Saturation Mode Aralık: Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard Varsayılan: Soft	řekillendirilmiş sese eklenen harmonik karakteri seęer.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Saturation Shaper Link Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Doygunluęun mevcut saldırıyı takip etmesini ve řekillendirmeyi sřrdřrmesini saęlar.
SUS_HIGH Frequency Aralık: 20 iin 20000 Varsayılan: 8000	Bu bantta řekillendirmeyi sřrdřrmek iin kullanılan ton alanını seęer.
SUS_HIGH Q Aralık: 0.1 iin 10 Varsayılan: 1	Bu bandın sřrdřrme odaęının ne kadar geniř veya dar olacaęını ayarlar.
SUS_HIGH Sensitivity Aralık: 0 iin 1 Varsayılan: 0.5	Bu bantta enerjinin sřrdřřlmesinin ne kadar kolay seileceęini ayarlar.
SUS_LOW Frequency Aralık: 20 iin 20000 Varsayılan: 100	Bu bantta řekillendirmeyi sřrdřrmek iin kullanılan ton alanını seęer.
SUS_LOW Q Aralık: 0.1 iin 10 Varsayılan: 1	Bu bandın sřrdřrme odaęının ne kadar geniř veya dar olacaęını ayarlar.
SUS_LOW Sensitivity Aralık: 0 iin 1 Varsayılan: 0.5	Bu bantta enerjinin sřrdřřlmesinin ne kadar kolay seileceęini ayarlar.
SUS_MID Frequency Aralık: 20 iin 20000 Varsayılan: 1000	Bu bantta řekillendirmeyi sřrdřrmek iin kullanılan ton alanını seęer.
SUS_MID Q Aralık: 0.1 iin 10 Varsayılan: 1	Bu bandın sřrdřrme odaęının ne kadar geniř veya dar olacaęını ayarlar.
SUS_MID Sensitivity Aralık: 0 iin 1 Varsayılan: 0.5	Bu bantta enerjinin sřrdřřlmesinin ne kadar kolay seileceęini ayarlar.
Sustain Gain Aralık: -24 iin 24 Varsayılan: -2	Seslerin gřvdesini ve kuyruęunu yřkseltir veya alaltır.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Sustain Release Aralık: 1 için 2000 Varsayılan: 50	Ses deęiřtikten sonra řekillendirme geri dőnüşlerinin ne kadar hızlı sürdürüleceęini ayarlar.
Sustain Sensitivity Aralık: 0 için 1 Varsayılan: 0.5	Eklentinin sürdürülebilir enerjiyi ne kadar kolay tanımladıęını ayarlar.