

TB Tape

Versie: 1.0.0 | Documentatiedatum: 2026-08-10

Overzicht

Vertraagt het geluid totdat het stil wordt en draait het terug naar de normale snelheid met een motorcurve die u zelf kunt tekenen.

Wat deze plug-in oplost

TB Tape creëert herhaalbare tape-stop- en herstart-overgangen zonder automatisering van tekenclips. Stop en start kunnen verschillende tijden en één herbruikbare motorcurve gebruiken.

Wat je kunt verwachten

- Tape-achtige vertraging van de digitale stilte
- Onafhankelijke stop- en starttijden van 0-2000 ms
- Uit de vrije hand of op punten gebaseerde motorcurves met zes vormsnelkoppelingen

Hoe het werkt

Pause volgt Stop Time tot stilte; Play volgt Start Time terug naar normale snelheid. Pitch volgt dezelfde wijziging van het motortoerental.

Draw or Points bewerkt de Motor Curve met 33 waarden, en zes snelkoppelingen bieden startvormen. Elke overgang vergrendelt de curve en slaat deze op met presets en de status DAW.

Snel beginnen

- 1 Begin met Init en stel Stop Time en Start Time in.
- 2 Kies een curvesnelkoppeling of teken de Motorcurve.
- 3 Activeer Play/Pause terwijl het geluid wordt herhaald, pas de beweging aan, vergelijk met Bypass en sla het resultaat op wanneer dat nodig is.

Interface en sleutelsecties



Dit is een directe opname van de huidige plug-ininterface. Gebruik de zichtbare labels om de gebieden en bedieningselementen te vinden die hieronder worden uitgelegd.

Play / Pause

Pause vertraagt de bandmotor tot stilte; Play zet de snelheid terug op normale snelheid. De omkeerrichting gaat verder vanaf het huidige motortoerental.

Stop Time en Start Time

Stel het remmen en optrekken onafhankelijk in van 0 tot 2000 ms. Korte waarden zorgen voor abrupte bewerkingen; langere waarden zorgen voor een duidelijke sweep.

Motorcurve

Draw bewerkt 33 waarden en Points bewerkt knooppunten. Zes vormsnelkoppelingen zorgen voor snelle startcurves terwijl de bedieningselementen vast blijven zitten.

Programma's en staat

Acht fabrieksinstellingen en de TB TAPE-plaat bieden mogelijkheden voor oproepen, opslaan, ongedaan maken en opnieuw uitvoeren; de curve wordt opgeslagen met de status DAW.

Bypass

Latency-aligned bypass biedt een directe vergelijking zonder een timingsprong en blijft gescheiden van Play/Pause.

Controleerbare eigenschappen

De gids gebruikt de namen die op het plug-inpaneel worden weergegeven. Elke uitleg beschrijft het hoorbare resultaat, een handige manier om de besturing te benaderen en een belangrijke interactie om naar te luisteren.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Bypass	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking. Vergelijk met bypass op een vergelijkbare luidheid, en laat de actieve stop- of start-overgang eindigen voordat u het verschil beoordeelt.
Play	Vraagt om normaal afspelen of start de vertraging van de bandmotor wanneer wordt overgeschakeld naar Pause. Activeer het op een duidelijk muzikaal evenement en laat voldoende tijd over om de geselecteerde stop- of startovergang te voltooien.
Program	Laadt een fabrieksstartpunt. Pas de bedieningselementen achteraf aan zodat ze bij het huidige geluid passen. Gebruik een voorinstelling als richting, niet een afgerond antwoord. Verander één knop tegelijk, zodat duidelijk is welke aanpassing de bron verbetert.
Start Time	Stelt in hoe lang het duurt voordat de bandmotor van stilte naar normale snelheid accelereert. Activeer Play zo vroeg dat de normale snelheid terugkeert op het beoogde muzikale punt.
Stop Time	Stelt in hoe lang het duurt voordat de bandmotor vertraagt van normale snelheid naar stilte. Loop de overgang en stel de remlengte in voordat u de motorcurve verfijnt.

Motor Curve, Draw, Points en de zes curve-snelkoppelingen zijn paneelbedieningen die zijn opgeslagen bij de plug-instatus; ze worden beschreven in de interfacesectie in plaats van herhaald als voor de host zichtbare parameterrijen.

Praktische toepassingen

Tape-stop aan het einde van de sectie

- Stel Stop Time in en kies Lineair of Motor Drag.
- Automatiseer Play naar Pause op de laatste tel.
- Laat voldoende tijd over zodat de motor stil kan komen.

Verwacht resultaat: Pitch en de snelheid daalt tot stilstand zonder clipautomatisering.

Langzame herstart

- Kies een langere Start Time dan Stop Time.
- Gebruik S-Curve of teken een zachte onderste helft.
- Druk op Play vóór de volgende zin en plaats de trigger vroeg genoeg voor herstel op volle snelheid.

Verwacht resultaat: De bron draait geleidelijk weer omhoog en bereikt de normale snelheid op het beoogde muzikale punt.

Custom motorcontour

- Gebruik Draw of Points om één gecontroleerde stijging en daling binnen de curve te creëren.
- Houd de controles vast en begin met gematigde overgangstijden.
- Doe auditie op langdurig materiaal voordat je het op complexe transiënten gebruikt.

Verwacht resultaat: De overgang volgt een herhaalbaar, aangepast snelheidspad zonder toevoeging van vertragingsherhalingen of verzadiging.

Veelvoorkomende valkuilen

Het effect is Tape Stop, niet Tape Vertraging; het creëert geen herhalingen of feedback. Gebruik Play/Pause en de motortimingregelaars voor overgangen; gebruik een aparte vertraging wanneer herhalingen nodig zijn.

Zeer korte tijden of abrupte bochten kunnen opzettelijk scherp klinken; gebruik een vloeiendere curve wanneer klikken of harde sprongen afleidend zijn. Verleng de overgang of verzacht de nabijgelegen curvewaarden voordat u de rest van het geluid verandert.

De plug-in rapporteert zeven voorbeelden van latentie, dus beoordeel bypass en actief afspelen binnen een latentie-gecompenseerde host. Houd de hostvertragingscompensatie ingeschakeld en voorkom dat de plug-in tijdens de vergelijking tussen gecompenseerde en niet-gecompenseerde paden wordt verplaatst.

Geautomatiseerde tests slagen; handmatige DAW cheques blijven in behandeling. Controleer de automatisering, terugroepactie, bypass en geluid vóór kritisch gebruik.