

TB Vocoder

دليل المستخدم



الغرض

يضع إيقاع وتعبير صوت ما على نغمة صوت آخر.

الترخيص: MIT License

هذا البرنامج مرخص بموجب ترخيص MIT. حقوق الطبع والنشر (ج) TaebeumKim 2026. راجع ملف ترخيص المستودع لمعرفة الشروط الكاملة.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يتم إدراج كل عنصر تحكم حسب اسم اللوحة الخاص به. استخدم الوصف لتحديد ما تريد الاستماع إليه، ثم قم بإجراء تغييرات صغيرة في سياق الموسيقى.

ما يتغير	التحكم والإعدادات
يضبط مدى سرعة تفاعل التأثير عندما يبدأ الصوت. تتحكم القيم الأسرع في المقدمة؛ القيم الأبطأ تحافظ على المزيد من الضربة.	Attack 200 ل 0.1: قاطن 3: يضار فعال
يضبط عدد شرائح التردد التي تحمل شكل الكلام. المزيد من النطاقات تبدو أكثر وضوحاً؛ عدد أقل من الفرق يبدو أكثر عتقة.	Bands 64 ل 8: قاطن 32: يضار فعال
يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد.	Bypass Off, On: قاطن Off: يضار فعال
يضبط عدد أصوات الناقل الداخلي التي يتم وضعها معا.	Carrier Count 100 ل 2: قاطن 3: يضار فعال
يغير الحدة والتركيز النغمي لأصوات الناقل الداخلي.	Carrier Resonance 100 ل 0: قاطن 50: يضار فعال
يختار النغمة الرئيسية أو منطقة النغمة المستخدمة بواسطة عنصر التحكم هذا.	Carrier Tune 24 ل -24: قاطن 0: يضار فعال
يغير السطوع العام وطابع الدرجة اللونية.	Color 100 ل 0: قاطن 30: يضار فعال

التحكم والإعدادات	ما يتغير
Detail 100 ل 0 : قاطن 65 : يضرار شغال	يضيظ مقدار الكلام الدقيق والتفاصيل العابرة التي يتم نقلها.
Floor -30 ل -90 : قاطن -70 : يضرار شغال	يضيظ مدى هدوء الإدخال قبل إغلاق الحركة المنقولة.
Imprint 100 ل 0 : قاطن 100 : يضرار شغال	يضيظ مدى قوة طباعة التعبير وإيقاع الإدخال على الحامل.
Mix 100 ل 0 : قاطن 100 : يضرار شغال	يمزج الصوت الأصلي مع الصوت المعالج.
Output 6 ل -18 : قاطن 0 : يضرار شغال	يضيظ مستوى الاستماع النهائي بعد المعالجة.
Pressure 100 ل 0 : قاطن 25 : يضرار شغال	يضيف كثافة وصلابة على الغلاف المنقول.
Program عنصرا جمارب 120 : قاطن Init : يضرار شغال	تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي.
Range High 18000 ل 2000 : قاطن 14000 : يضرار شغال	يضيظ أعلى تردد يستخدم لنقل التعبير.
Range Low 500 ل 40 : قاطن 90 : يضرار شغال	يضيظ أقل تردد يستخدم لنقل التعبير.
Release 2000 ل 5 : قاطن 50 : يضرار شغال	يضيظ مدى سرعة استرخاء التأثير بعد أن يصبح الصوت أكثر هدوءا.
Shift 24 ل -24 : قاطن 0 : يضرار شغال	لتحريك طبقة الصوت أو بنية التردد المحددة لأعلى أو لأسفل.

التحكم والإعدادات	ما يتغير
Sibilance 0 ل 100: قاطن 50: يضرارثال	يستعيد الحروف الساكنة مثل S و T أو يؤكد عليها للحصول على كلمات أكثر وضوحا.
Sidechain 0 ل 100: قاطن Off: يضرارثال	يستخدم صوتا خارجيا كحامل بدلا من الناقل الداخلي.
Tone 0 ل 100: قاطن 0: يضرارثال	يجعل نتيجة المشفر الصوتي أعمق أو أكثر سطوعا.
Type 0 ل 100: قاطن Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert 0: يضرارثال	يختار حرف الصوت أو نمط المعالجة.
Warp 0 ل 100: قاطن 0: يضرارثال	يقوم بتمديد أو تغيير شكل التردد المنقول لشخصية صوتية مختلفة.
Whiten 0 ل 100: قاطن 75: يضرارثال	يسوي طيف الناقل بحيث يتم نقل تفاصيل الكلام بشكل أكثر وضوحا.
Width 0 ل 200: قاطن 100: يضرارثال	يضبط انتشار الاستريو للصوت المعالج.