

TB Spectral Transient Shaper

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Účel

Odděluje útok a sustain, takže můžete měnit úder, jasnost a délku podle frekvenční oblasti.

Licence: MIT License

Tento software je licencován pod licencí MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Úplné podmínky najdete v souboru LICENSE úložiště.

Ovladatelné vlastnosti

Každý ovládací prvek je uveden podle názvu panelu. Pomocí popisu se rozhodněte, co budete poslouchat, a poté proveďte malé změny v kontextu hudby.

Ovládání a nastavení	Co to změní
ATK_HIGH Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 8000	Vybírá tonální oblast použitou pro tvarování útoku v tomto pásmu.
ATK_HIGH Q Rozsah: 0.1 do 10 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široké nebo úzké je zaměření útoku tohoto pásma.
ATK_HIGH Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se v tomto pásmu vybírá útočná energie.
ATK_LOW Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 100	Vybírá tonální oblast použitou pro tvarování útoku v tomto pásmu.
ATK_LOW Q Rozsah: 0.1 do 10 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široké nebo úzké je zaměření útoku tohoto pásma.
ATK_LOW Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se v tomto pásmu vybírá útočná energie.
ATK_MID Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 1000	Vybírá tonální oblast použitou pro tvarování útoku v tomto pásmu.

Ovládání a nastavení	Co to změní
ATK_MID Q Rozsah: 0.1 do 10 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široké nebo úzké je zaměření útoku tohoto pásma.
ATK_MID Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se v tomto pásmu vybírá útočná energie.
Attack Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 4	Zvyšuje nebo snižuje přední okraj zvuků.
Attack Release Rozsah: 1 do 2000 Výchozí: 50	Nastavuje, jak rychle se tvarování útoku po každém zásahu uvolní.
Attack Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno plug-in identifikuje energii útoku.
Bypass Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po.
Bypass Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po.
Clipper Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapíná pevné ořezávání špiček před konečným výstupem.
Clipper Threshold Rozsah: -20 do 0 Výchozí: -0.7	Nastaví úroveň, kde zastříhovač začne ořezávat vrcholy.
Input Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Nastavuje, jak hlasitě zvuk vstupuje do zásuvného modulu. Zvedněte ji pro silnější odezvu nebo ji snižte pro větší prostor.
Limiter Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne konečnou špičkovou ochranu.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Limiter Threshold Rozsah: -24 do 0 Výchozí: -0.1	Nastavuje maximální úroveň povolenou omezovačem.
Lookahead Rozsah: 0 do 20 Výchozí: 0	Pomáhá plynuleji zachytit náhlé špičky. Vyšší hodnoty mohou být o něco méně bezprostřední.
Mode Rozsah: Simple, EQ Výchozí: Simple	Volí jeden široký ovládací pár nebo samostatné ovládací prvky nízké, střední a vysoké citlivosti.
Monitor Rozsah: Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta Výchozí: Normal	Zvolí úplný výsledek nebo izoluje útok, sustain nebo odstraněný rozdíl pro poslech.
Output Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Nastaví konečnou úroveň poslechu po zpracování.
Oversampling Rozsah: x1, x2, x4, x8 Výchozí: x1	Čistí silné zkreslení nebo omezení zvuku za cenu většího využití CPU.
Program Rozsah: 25 tovární programy Výchozí: Init	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku.
Saturation Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Nastavuje, jak silně tato část kontroluje úroveň po prahu.
Saturation Drive Rozsah: 0 do 36 Výchozí: 0	Nastavuje, jak silně tato část kontroluje úroveň po prahu.
Saturation Mode Rozsah: Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard Výchozí: Soft	Vybírá harmonický charakter přidáný k tvarovanému zvuku.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Saturation Shaper Link Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Způsobuje, že saturace sleduje aktuální útok a tvarování sustain.
SUS_HIGH Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 8000	Vybírá tonální oblast použitou pro tvarování sustain v tomto pásmu.
SUS_HIGH Q Rozsah: 0.1 do 10 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široké nebo úzké je zaostření sustain tohoto pásma.
SUS_HIGH Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se v tomto pásmu volí udržovací energie.
SUS_LOW Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 100	Vybírá tonální oblast použitou pro tvarování sustain v tomto pásmu.
SUS_LOW Q Rozsah: 0.1 do 10 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široké nebo úzké je zaostření sustain tohoto pásma.
SUS_LOW Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se v tomto pásmu volí udržovací energie.
SUS_MID Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 1000	Vybírá tonální oblast použitou pro tvarování sustain v tomto pásmu.
SUS_MID Q Rozsah: 0.1 do 10 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široké nebo úzké je zaostření sustain tohoto pásma.
SUS_MID Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se v tomto pásmu volí udržovací energie.
Sustain Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: -2	Zvyšuje nebo snižuje tělo a ocas zvuků.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Sustain Release Rozsah: 1 do 2000 Výchozí: 50	Nastavuje, jak rychle se po změně zvuku vrátí sustain tvarování.
Sustain Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno plug-in identifikuje udržovací energii.