

# TB Delay

## BENUTZERHANDBUCH



# Zweck

**Erzeugt sich wiederholende Echos, rhythmischen Raum und sich entwickelnde Feedback-Texturen.**

Lizenz: MIT License

Diese Software ist unter der MIT-Lizenz lizenziert. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Die vollständigen Bedingungen finden Sie in der Repository-LIZENZdatei.

## Kontrollierbare Eigenschaften

Jedes Steuerelement wird nach seinem Panelnamen aufgelistet. Entscheiden Sie anhand der Beschreibung, worauf Sie hören möchten, und nehmen Sie dann kleine Änderungen im Kontext der Musik vor.

| Steuerung und Einstellungen                                                 | Was es verändert                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Age</b><br>Reichweite: 0 zu 100<br>Standard: 28                          | Lässt Wiederholungen neuer und sauberer oder älter, weicher und abgenutzter klingen.                   |
| <b>Bypass</b><br>Reichweite: Off, On<br>Standard: Off                       | Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus.                 |
| <b>Character</b><br>Reichweite: Clean, Tape, BBD, Digital<br>Standard: Tape | Wählt den Wiederholungston: Clean, Tape, Bucket-Brigade oder Digital.                                  |
| <b>Color Space Bypass</b><br>Reichweite: Off, On<br>Standard: Off           | Schaltet den Ton- und Leerraumbereich aus, während das Wiederholungstiming aktiv bleibt.               |
| <b>Delay Time</b><br>Reichweite: 10 zu 8000<br>Standard: 375                | Legt die Zeit zwischen dem Originalton und der Wiederholung fest, wenn das Timing frei ist.            |
| <b>Density</b><br>Reichweite: 1 zu 8<br>Standard: 4                         | Legt fest, wie viele granulare Fragmente sich innerhalb der transformierten Wiederholungen überlappen. |

| Steuerung und Einstellungen                                           | Was es verändert                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diverge</b><br>Reichweite: 0 zu 100<br>Standard: 0                 | Führt dazu, dass sich die linken und rechten Wiederholungspfade im Laufe der Zeit unterschiedlich entwickeln.          |
| <b>Division</b><br>Reichweite: 18 Entscheidungen<br>Standard: 1/8 D   | Wählt den Notenwert aus, der verwendet wird, wenn die Verzögerung dem Songtempo folgt.                                 |
| <b>Drive</b><br>Reichweite: 0 zu 100<br>Standard: 18                  | Legt fest, wie stark der Klang in harmonische Farben oder Verzerrungen versetzt wird.                                  |
| <b>Duck</b><br>Reichweite: 0 zu 100<br>Standard: 25                   | Senkt die Echos, während der trockene Klang vorhanden ist, und lässt sie dann in den Lücken ansteigen.                 |
| <b>Feedback</b><br>Reichweite: 0 zu 110<br>Standard: 48               | Führt den verarbeiteten Klang wieder in den Effekt ein, um ein längeres oder stärkeres Ergebnis zu erzielen.           |
| <b>Freeze</b><br>Reichweite: Off, On<br>Standard: Off                 | Hält das aktuelle Effekttende, sodass es ohne neue Eingabe fortgesetzt wird.                                           |
| <b>Grain</b><br>Reichweite: 0 zu 100<br>Standard: 0                   | Fügt den Wiederholungen eine körnige Auflockerung und eine partikelartige Textur hinzu.                                |
| <b>Grain Size</b><br>Reichweite: 10 zu 500<br>Standard: 90            | Legt die Länge jedes granularen Fragments fest. Kurze Werte fühlen sich düster an; Lange Werte fühlen sich glatter an. |
| <b>Grain Transform Bypass</b><br>Reichweite: Off, On<br>Standard: Off | Schaltet den Grain- und Pitch-Transformationsabschnitt aus, während die Grundverzögerung aktiv bleibt.                 |
| <b>High Cut</b><br>Reichweite: 500 zu 20000<br>Standard: 9000         | Entfernt hohe Frequenzen aus der aktuellen Sound- oder Effektebene.                                                    |
| <b>Low Cut</b><br>Reichweite: 20 zu 2000<br>Standard: 120             | Entfernt tiefe Frequenzen aus der aktuellen Sound- oder Effektebene.                                                   |

| Steuerung und Einstellungen                                         | Was es verändert                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mix</b><br>Reichweite: 0 zu 100<br>Standard: 30                  | Mischt den Originalton mit dem verarbeiteten Ton.                                                                  |
| <b>Mod Depth</b><br>Reichweite: 0 zu 20<br>Standard: 0.8            | Legt fest, wie stark der benannte Prozess den Klang verändert.                                                     |
| <b>Mod Rate</b><br>Reichweite: 0.02 zu 10<br>Standard: 0.25         | Legt fest, wie schnell sich die benannte Bewegung wiederholt.                                                      |
| <b>Offset</b><br>Reichweite: -100 zu 100<br>Standard: 0             | Verschiebt eine Seite früher und die andere später, um eine Stereotrennung zu erzeugen.                            |
| <b>Output</b><br>Reichweite: -18 zu 6<br>Standard: 0                | Legt den endgültigen Hörpegel nach der Verarbeitung fest.                                                          |
| <b>Pitch</b><br>Reichweite: -24 zu 24<br>Standard: 0                | Verschiebt die Tonhöhe des verarbeiteten Klangs nach oben oder unten.                                              |
| <b>Program</b><br>Reichweite: 100 Fabrikprogramme<br>Standard: Init | Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an.                  |
| <b>Reverse</b><br>Reichweite: 0 zu 100<br>Standard: 0               | Legt fest, wie oft oder wie stark der verarbeitete Ton rückwärts abgespielt wird.                                  |
| <b>Shift</b><br>Reichweite: -2000 zu 2000<br>Standard: 0            | Verschiebt den Frequenzinhalt jeder Wiederholung nach oben oder unten, um eine spiralförmige Bewegung zu erzielen. |
| <b>Size</b><br>Reichweite: 2 zu 120<br>Standard: 32                 | Legt die scheinbare Größe des diffusen Raums um die Wiederholungen fest.                                           |
| <b>Smear</b><br>Reichweite: 0 zu 100<br>Standard: 12                | Macht die Kanten der Wiederholungen weicher, sodass sie zu einer eher hallähnlichen Wolke verschmelzen.            |

| Steuerung und Einstellungen                                                       | Was es verändert                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spacing</b><br>Reichweite: 25 zu 200<br>Standard: 100                          | Erweitert oder verkleinert den Abstand zwischen mehreren Taps.                                                      |
| <b>Spray</b><br>Reichweite: 0 zu 100<br>Standard: 15                              | Verteilt kleine Stücke jeder Wiederholung rechtzeitig, um eine lockerere, weniger vorhersehbare Textur zu erhalten. |
| <b>Stereo Bypass</b><br>Reichweite: Off, On<br>Standard: Off                      | Hält die Verzögerungsbewegung zentriert, wenn sie aktiviert ist, nützlich für monosichere Wiederholungen.           |
| <b>Style</b><br>Reichweite: Single, Dual, Ping Pong, Ratio<br>Standard: Ping Pong | Wählt das Wiederholungslayout, einschließlich Einzel-, Doppel-, Ping-Pong- und Verhältnismuster.                    |
| <b>Swing</b><br>Reichweite: -50 zu 50<br>Standard: 0                              | Verschiebt abwechselnde Wiederholungen früher oder später, um einen lockereren Groove zu erzeugen.                  |
| <b>Taps</b><br>Reichweite: 1, 2, 4, 8<br>Standard: 1                              | Wählt aus, wie viele Wiederholungspunkte für jeden Echozyklus erstellt werden.                                      |
| <b>Time Change</b><br>Reichweite: Crossfade, Glide<br>Standard: Glide             | Wählt aus, ob Verzögerungszeitänderungen sauber überblenden oder mit einer Tonhöhenbeugung gleiten.                 |
| <b>Time Mode</b><br>Reichweite: Free, Sync, Tune<br>Standard: Sync                | Wählt freie Millisekunden, Song-Tempo-Unterteilungen oder abgestimmte Tonhöhenintervalle für die Verzögerungszeit.  |
| <b>Transform Route</b><br>Reichweite: Loop, Post<br>Standard: Loop                | Platziert die kreativen Transformationen innerhalb oder nach der Feedbackschleife.                                  |
| <b>Width</b><br>Reichweite: 0 zu 200<br>Standard: 130                             | Legt die Stereospreizung des verarbeiteten Sounds fest.                                                             |