

# TB Compressor

## MANUEL D'UTILISATION



# Objectif

Équilibre le volume inégal et façonne le punch, la douceur et la densité d'un son.

Licence: MIT License

Ce logiciel est sous licence MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consultez le fichier LICENSE du référentiel pour connaître les conditions complètes.

## Propriétés contrôlables

Chaque contrôle est répertorié par son nom de panneau. Utilisez la description pour décider ce que vous voulez écouter, puis apportez de petites modifications au contexte de la musique.

| Contrôle et paramètres                              | Ce que ça change                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attack</b><br>Gamme: 0.1 à 200<br>Par défaut: 10 | Définit la rapidité avec laquelle l'effet réagit lorsqu'un son commence. Des valeurs plus rapides contrôlent l'avant ; des valeurs plus lentes gardent plus de punch. |
| <b>Bypass</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off  | Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après.                                                                                         |
| <b>Input</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0    | Définit le volume du son entrant dans le plug-in. Augmentez-le pour une réponse plus forte ou abaissez-le pour plus de marge.                                         |
| <b>Knee</b><br>Gamme: 0 à 6<br>Par défaut: 6        | Adoucit le point où commence la compression. Des valeurs plus élevées semblent plus douces et moins évidentes.                                                        |
| <b>Lookahead</b><br>Gamme: 0 à 20<br>Par défaut: 0  | Aide à capturer les pics soudains plus facilement. Des valeurs plus élevées peuvent sembler légèrement moins immédiates.                                              |
| <b>Makeup</b><br>Gamme: 0 à 24<br>Par défaut: 0     | Restaure le niveau après que la compression ait rendu le son plus silencieux.                                                                                         |
| <b>Output</b><br>Gamme: -24 à 24<br>Par défaut: 0   | Règle le niveau d'écoute final après le traitement.                                                                                                                   |

| Contrôle et paramètres                                                                             | Ce que ça change                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oversampling</b><br>Gamme: 1x (Off), 2x, 4x, 8x<br>Par défaut: 1x (Off)                         | Rend une forte distorsion ou limite le son plus propre au prix d'une utilisation accrue du processeur.    |
| <b>Program</b><br>Gamme: 5 programmes d'usine<br>Par défaut: Clean Control                         | Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel.          |
| <b>Ratio</b><br>Gamme: 1 à 20<br>Par défaut: 2                                                     | Définit la force avec laquelle le niveau est contrôlé après avoir franchi le seuil.                       |
| <b>Release</b><br>Gamme: 5 à 1000<br>Par défaut: 100                                               | Définit la rapidité avec laquelle l'effet se détend une fois que le son devient plus faible.              |
| <b>RMS</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                                    | Modifie le comportement d'écoute d'un contrôle de crête rapide à un contrôle de niveau moyen plus fluide. |
| <b>Saturation</b><br>Gamme: Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape<br>Par défaut: Clean              | Choisit le caractère harmonique ajouté après compression.                                                 |
| <b>Saturation Drive</b><br>Gamme: 0 à 4<br>Par défaut: 1                                           | Définit la force avec laquelle la section de saturation est poussée.                                      |
| <b>Saturation Enabled</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: Off                                     | Active ou désactive la section de couleurs harmoniques.                                                   |
| <b>Saturation Mix</b><br>Gamme: 0 à 1<br>Par défaut: 1                                             | Mélange la couleur harmonique ajoutée avec le son compressé plus propre.                                  |
| <b>Saturator Circuit Model</b><br>Gamme: Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X<br>Par défaut: Legacy | Choisit la réponse globale et la couleur de la section de saturation.                                     |
| <b>Sidechain High Cut</b><br>Gamme: 100 à 20000<br>Par défaut: 20000                               | Supprime les hautes fréquences du calque de son ou d'effet actuel.                                        |

| Contrôle et paramètres                                          | Ce que ça change                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sidechain Low Cut</b><br>Gamme: 20 à 10000<br>Par défaut: 20 | Supprime les basses fréquences du calque de son ou d'effet actuel.                    |
| <b>Stereo Link</b><br>Gamme: Off, On<br>Par défaut: On          | Fait réagir les deux canaux ensemble afin que l'image stéréo ne penche pas d'un côté. |
| <b>Threshold</b><br>Gamme: -60 à 0<br>Par défaut: -18           | Définit le volume du son avant que le contrôle actuel ne commence à fonctionner.      |