

TB Disperser

MANUEL D'UTILISATION



Objectif

Étire l'avant des percussions et des synthés pour qu'ils soient plus lourds, plus nets ou plus élastiques.

Licence: MIT License

Ce logiciel est sous licence MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consultez le fichier LICENSE du référentiel pour connaître les conditions complètes.

Propriétés contrôlables

Chaque contrôle est répertorié par son nom de panneau. Utilisez la description pour décider ce que vous voulez écouter, puis apportez de petites modifications au contexte de la musique.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
Amount Gamme: 0 % à 100 % Par défaut: 70 %	Définit l'intensité avec laquelle l'effet nommé modifie le son.
Bypass Gamme: Off, On Par défaut: Off	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après.
Frequency Gamme: 20 Hz à 20 kHz Par défaut: 200 Hz	Choisit la zone tonale principale ou la hauteur porteuse utilisée par cette commande.
LFO Range Gamme: ± 0 oct à ± 4 oct Par défaut: ± 1 oct	Définit la distance parcourue par la fréquence centrale mobile.
LFO Rate Gamme: 0.01 Hz à 10 Hz Par défaut: 0.25 Hz	Définit la rapidité avec laquelle la fréquence centrale se déplace.
LFO Type Gamme: OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND Par défaut: OFF	Choisissez la forme du mouvement ou désactivez le mouvement automatique.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
Pinch Gamme: 0 % à 100 % Par défaut: 0 %	Focalise le balayage de phase autour d'une zone de fréquence plus étroite. Des valeurs plus élevées semblent plus nettes et plus résonnantes.
Program Gamme: 10 programmes d'usine Par défaut: Init	Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel.
Speed Gamme: 0.25 x à 2 x Par défaut: 2 x	Raccourcit ou étend le mouvement de phase autour de chaque coup.