

TB Distortion

MANUEL D'UTILISATION



Objectif

Crée n'importe quoi, de la douce chaleur à la rupture agressive, et le mélange au son original.

Licence: MIT License

Ce logiciel est sous licence MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consultez le fichier LICENSE du référentiel pour connaître les conditions complètes.

Propriétés contrôlables

Chaque contrôle est répertorié par son nom de panneau. Utilisez la description pour décider ce que vous voulez écouter, puis apportez de petites modifications au contexte de la musique.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
Bypass Gamme: Off, On Par défaut: Off	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après.
Drive Gamme: 0 à 36 Par défaut: 6	Définit la force avec laquelle le son est poussé en couleur harmonique ou en distorsion.
Drive Type Gamme: Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold Par défaut: Soft	Choisit le caractère principal de la distorsion, de doux et chaud à dur ou plié.
Dynamics Gamme: -100 à 100 Par défaut: 0	Modifie la manière dont la distorsion suit le niveau de lecture. Les valeurs négatives et positives créent différents types de mouvements.
High Gamme: 20 à 20000 Par défaut: 20000	Définit la fréquence la plus élevée incluse dans la zone de distorsion focalisée.
Low Gamme: 20 à 20000 Par défaut: 20	Définit la fréquence la plus basse incluse dans la zone de distorsion focalisée.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
Mix Gamme: 0 à 100 Par défaut: 100	Mélange le son original avec le son traité.
Output Gamme: -24 à 12 Par défaut: 0	Règle le niveau d'écoute final après le traitement.
Program Gamme: 9 programmes d'usine Par défaut: Init	Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel.
TB Drive Gamme: 0 à 100 Par défaut: 0	Ajoute une deuxième couche parallèle de caractère de distorsion.
TB Type Gamme: Level, Sample, Time, Bias Par défaut: Level	Choisissez la manière dont la couche TB parallèle modifie le son.