


TB XYZ Panner

उपयोगकर्ता मैनुअल



प्रयोजन

ध्वनि को बाएँ या दाएँ, आगे या पीछे, ऊँचा या नीचे, और निकट या दूर रखता है।

लाइसेंस: MIT License

यह सॉफ्टवेयर एमआईटी लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त है। कॉपीराइट (सी) 2026 TaebeumKim। पूर्ण शर्तों के लिए रिपॉजिटरी LICENSE फ़ाइल देखें।

नियंत्रणीय गुण

प्रत्येक नियंत्रण को उसके पैनल नाम से सूचीबद्ध किया गया है। क्या सुनना है यह तय करने के लिए विवरण का उपयोग करें, फिर संगीत के संदर्भ में छोटे बदलाव करें।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Bypass रेंज: Off, On डिफ़ॉल्ट: Off	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है।
Distance रेंज: 0 % को 100 % डिफ़ॉल्ट: 0 %	ध्वनि को निकट से दूर की ओर ले जाता है।
Front Back रेंज: B 100 % को F 100 % डिफ़ॉल्ट: F 100 %	ध्वनि को श्रोता के आगे या पीछे ले जाता है।
Height रेंज: -100 % को 100 % डिफ़ॉल्ट: 0 %	ध्वनि को श्रोता के नीचे या ऊपर ले जाता है।
Output Trim रेंज: -24 dB को 0 dB डिफ़ॉल्ट: 0 dB	स्थानिक प्रसंस्करण के बाद हेडरूम छोड़ने के लिए अंतिम स्तर को कम करता है।
Pan रेंज: -100 % को 100 % डिफ़ॉल्ट: 0 %	ध्वनि को बाएँ या दाएँ घुमाता है।
Program रेंज: 6 फ़ैक्टरी कार्यक्रम डिफ़ॉल्ट: Front Focus	फ़ैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें।

नियंत्रण और सेटिंग्स	यह क्या बदलता है
Render Mode रेंज: Stereo, Headphones डिफॉल्ट: Stereo	नियमित स्टीरियो स्पीकर या हेडफोन-केंद्रित स्थानिक रेंडरिंग चुनता है।
Room रेंज: 0 % को 100 % डिफॉल्ट: 35 %	आस-पास के कमरे के संकेत जोड़ता है ताकि स्थिति कम शुष्क और नज़दीकी लगे।