

TB Compressor

MANUALE D'USO



Scopo

Bilancia il volume irregolare e modella la forza, la morbidezza e la densità di un suono.

Licenza: MIT License

Questo software è concesso in licenza con la licenza MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulta il file LICENSE del repository per i termini completi.

Proprietà controllabili

Ogni controllo è elencato in base al nome del pannello. Usa la descrizione per decidere cosa ascoltare, quindi apporta piccole modifiche al contesto della musica.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Attack Gamma: 0.1 a 200 Predefinito: 10	Imposta la rapidità con cui l'effetto reagisce all'inizio di un suono. Valori più veloci controllano la parte anteriore; valori più lenti mantengono più punch.
Bypass Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo.
Input Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Imposta il volume del suono che entra nel plug-in. Alzalo per una risposta più forte o abbassalo per avere più headroom.
Knee Gamma: 0 a 6 Predefinito: 6	Attenua il punto in cui inizia la compressione. Valori più alti suonano più delicati e meno evidenti.
Lookahead Gamma: 0 a 20 Predefinito: 0	Aiuta a catturare i picchi improvvisi in modo più fluido. Valori più alti possono sembrare leggermente meno immediati.
Makeup Gamma: 0 a 24 Predefinito: 0	Ripristina il livello dopo che la compressione ha reso il suono più silenzioso.
Output Gamma: -24 a 24 Predefinito: 0	Imposta il livello di ascolto finale dopo l'elaborazione.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Oversampling Gamma: 1x (Off), 2x, 4x, 8x Predefinito: 1x (Off)	Rende più pulite le distorsioni pesanti o le limitazioni del suono al costo di un maggiore utilizzo della CPU.
Program Gamma: 5 programmi di fabbrica Predefinito: Clean Control	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente.
Ratio Gamma: 1 a 20 Predefinito: 2	Imposta la forza con cui viene controllato il livello dopo aver superato la soglia.
Release Gamma: 5 a 1000 Predefinito: 100	Imposta la velocità con cui l'effetto si rilassa dopo che il suono diventa più debole.
RMS Gamma: Off, On Predefinito: Off	Modifica il comportamento di ascolto dal controllo rapido del picco al controllo più fluido del livello medio.
Saturation Gamma: Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape Predefinito: Clean	Sceglie il carattere armonico aggiunto dopo la compressione.
Saturation Drive Gamma: 0 a 4 Predefinito: 1	Imposta la forza con cui viene spinta la sezione di saturazione.
Saturation Enabled Gamma: Off, On Predefinito: Off	Attiva o disattiva la sezione dei colori armonici.
Saturation Mix Gamma: 0 a 1 Predefinito: 1	Unisce il colore armonico aggiunto con il suono compresso più pulito.
Saturator Circuit Model Gamma: Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X Predefinito: Legacy	Sceglie la risposta generale e il colore della sezione di saturazione.
Sidechain High Cut Gamma: 100 a 20000 Predefinito: 20000	Rimuove le alte frequenze dal livello audio o effetto corrente.

Controllo e impostazioni	Cosa cambia
Sidechain Low Cut Gamma: 20 a 10000 Predefinito: 20	Rimuove le basse frequenze dal livello audio o effetto corrente.
Stereo Link Gamma: Off, On Predefinito: On	Fa sì che entrambi i canali reagiscano insieme in modo che l'immagine stereo non si inclini da un lato.
Threshold Gamma: -60 a 0 Predefinito: -18	Imposta quanto forte deve essere il suono prima che il controllo corrente inizi a funzionare.