

TB Shimmer

ユーザーマニュアル



目的

サウンドをピッチシフトした粒子と長く明るい浮遊空間に拡張します。

ライセンス: MIT License

このソフトウェアは MIT ライセンスに基づいてライセンスされています。 Copyright (c) 2026
テボムキム.全条件については、リポジトリの LICENSE ファイルを参照してください。

制御可能なプロパティ

各コントロールはパネル名ごとにリストされます。説明を使用して何を聴くかを決定し、音楽の
コンテキストに小さな変更を加えます。

制御と設定	何が変わるのか
Bypass 範囲: Off, On デフォルト: Off	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。
Density 範囲: 2 に 24 デフォルト: 9	1 秒あたりに作成されるパーティクルの数を設定します。
Feedback 範囲: 0 に 88 デフォルト: 42	エフェクトを自分自身に戻して、より長くより強烈的なテールを構築します。
Level Var 範囲: 0 に 12 デフォルト: 0	粒子レベルを変化させて、雲が平坦ではなくなり、より層状になっているように感じます。
Mix 範囲: 0 に 100 デフォルト: 48	オリジナルのサウンドと加工されたサウンドをブレンドします。
Pitch 範囲: -12 に +24 デフォルト: +12	シマー パーティクルの主なピッチ間隔を設定します。
Pitch Spray 範囲: 0 に 12 デフォルト: 0.1	個々のパーティクル間に大小のピッチ差を追加します。

制御と設定	何が変わるのか
Position Rand 範囲: 0 に 100 デフォルト: 32	各パーティクルの開始位置は Time 設定の前後で異なります。
Program 範囲: 100 ファクトリープログラム デフォルト: Init	工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせてコントロールを調整します。
Reverse 範囲: 0 に 100 デフォルト: 18	パーティクルを逆再生してサウンドにブルームする頻度を設定します。
Scatter 範囲: 0 に 100 デフォルト: 32	粒子のタイミング、サイズ、ステレオ位置を分散して、均一性の低い雲を実現します。
Size 範囲: 40 に 500 デフォルト: 160	各パーティクルの長さを設定します。短い値は詳細に聞こえます。長い値は滑らかな洗い上がりに溶け込みます。
Time 範囲: 60 に 1200 デフォルト: 240	パーティクル クラウドがドライ サウンドからどのくらい遅れて開始されるかを設定します。
Tone 範囲: 1200 に 18000 デフォルト: 9000	パーティクルと長い尾を暗くしたり明るくします。
Width 範囲: 0 に 200 デフォルト: 135	処理されたサウンドのステレオの広がりを設定します。