

TB Vocoder

사용 설명서



목적

한 소리의 발음과 리듬을 다른 소리의 음색에 입혀 보코더 사운드를 만드는 플러그인입니다.

라이선스: MIT License

이 소프트웨어는 MIT 라이선스로 배포됩니다. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. 전체 조건은 저장소의 LICENSE 파일을 확인하세요.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 이름을 그대로 사용했습니다. 설명을 읽고 무엇을 들어야 하는지 파악한 다음, 음악을 재생하면서 조금씩 조절해 보세요.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Attack 범위: 0.1 - 200 기본값: 3	소리가 시작될 때 효과가 반응하는 속도를 정합니다. 빠르면 앞부분을 단단히 잡고, 느리면 편치가 더 살아납니다.
Bands 범위: 8 - 64 기본값: 32	음성 형태를 전달하는 주파수 슬라이스 수를 설정합니다. 밴드가 많을수록 사운드가 더 선명해집니다. 밴드 수가 적을수록 더 빈티지하게 들립니다.
Bypass 범위: Off, On 기본값: Off	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다.
Carrier Count 범위: 2 - 100 기본값: 3	함께 레이어드되는 내부 캐리어 음성 수를 설정합니다.
Carrier Resonance 범위: 0 - 100 기본값: 50	내부 캐리어 음색의 선명도와 톤 포커스를 변경합니다.
Carrier Tune 범위: -24 - 24 기본값: 0	이 컨트롤에 사용되는 주요 음표 또는 음조 영역을 선택합니다.
Color 범위: 0 - 100 기본값: 30	전체 밝기와 음색을 조절합니다.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Detail 범위: 0 - 100 기본값: 65	미세한 음성 및 일시적인 세부 사항이 전송되는 정도를 설정합니다.
Floor 범위: -90 - -30 기본값: -70	전송된 움직임이 종료되기 전에 입력이 얼마나 조용해질 수 있는지 설정합니다.
Imprint 범위: 0 - 100 기본값: 100	입력의 발음과 리듬이 캐리어에 인쇄되는 정도를 설정합니다.
Mix 범위: 0 - 100 기본값: 100	원음과 처리된 소리의 비율을 정합니다.
Output 범위: -18 - 6 기본값: 0	처리 후 최종 음량을 정합니다.
Pressure 범위: 0 - 100 기본값: 25	전사된 봉투에 밀도와 견고성을 추가합니다.
Program 범위: 120개 팩토리 프리셋 기본값: Init	팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요.
Range High 범위: 2000 - 18000 기본값: 14000	관절을 전송하는 데 사용되는 최고 주파수를 설정합니다.
Range Low 범위: 40 - 500 기본값: 90	관절을 전송하는 데 사용되는 가장 낮은 주파수를 설정합니다.
Release 범위: 5 - 2000 기본값: 50	소리가 작아진 뒤 효과가 풀리는 속도를 정합니다.
Shift 범위: -24 - 24 기본값: 0	선택한 음정이나 주파수 구조를 위아래로 이동합니다.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Sibilance 범위: 0 - 100 기본값: 50	더 명확한 단어를 위해 S 및 T와 같은 자음을 복원하거나 강조합니다.
Sidechain 범위: Off, On 기본값: Off	내부 캐리어 대신 외부 사운드를 캐리어로 사용합니다.
Tone 범위: -100 - 100 기본값: 0	보코더 결과를 더 어둡게 또는 더 밝게 만듭니다.
Type 범위: Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert 기본값: Vocoder	소리의 캐릭터나 처리 방식을 선택합니다.
Warp 범위: -100 - 100 기본값: 0	전달된 주파수 모양을 늘리거나 이동해 목소리 캐릭터를 바꿉니다.
Whiten 범위: 0 - 100 기본값: 75	반송파 스펙트럼을 균일하게 하여 음성 세부 정보가 더욱 명확하게 전달됩니다.
Width 범위: 0 - 200 기본값: 100	처리된 소리의 스테레오 폭을 정합니다.