

TB Spectral Transient Shaper

GEbruikersHANDLEIDING



Doel

Scheidt aanval en ondersteuning, zodat u de punch, helderheid en lengte per frequentiegebied kunt wijzigen.

Licentie: MIT License

Deze software is gelicentieerd onder de MIT-licentie. Auteursrecht (c) 2026 TaebeumKim. Zie het LICENSE-bestand van de repository voor de volledige voorwaarden.

Controleerbare eigenschappen

Elk besturingselement wordt weergegeven met de paneelnaam. Gebruik de beschrijving om te beslissen waarnaar je wilt luisteren en breng vervolgens kleine wijzigingen aan in de context van de muziek.

Controle en instellingen	Wat het verandert
ATK_HIGH Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 8000	Kiest het toongebied dat wordt gebruikt voor aanvalsvorming in deze band.
ATK_HIGH Q Bereik: 0.1 aan 10 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de aanvalsfocus van deze band is.
ATK_HIGH Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk aanvalsenergie in deze band wordt geselecteerd.
ATK_LOW Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 100	Kiest het toongebied dat wordt gebruikt voor aanvalsvorming in deze band.
ATK_LOW Q Bereik: 0.1 aan 10 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de aanvalsfocus van deze band is.
ATK_LOW Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk aanvalsenergie in deze band wordt geselecteerd.

Controle en instellingen	Wat het verandert
ATK_MID Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 1000	Kiest het toongebied dat wordt gebruikt voor aanvalsvorming in deze band.
ATK_MID Q Bereik: 0.1 aan 10 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de aanvalsfocus van deze band is.
ATK_MID Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk aanvalsenergie in deze band wordt geselecteerd.
Attack Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 4	Verhoogt of verlaagt de voorkant van geluiden.
Attack Release Bereik: 1 aan 2000 Standaard: 50	Stelt in hoe snel de aanvalsvormgeving na elke treffer ontspant.
Attack Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk de plug-in aanvalsenergie identificeert.
Bypass Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking.
Bypass Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking.
Clipper Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt stevige piektrimming in vóór de uiteindelijke uitvoer.
Clipper Threshold Bereik: -20 aan 0 Standaard: -0.7	Stelt het niveau in waarop de tondouse begint met het trimmen van pieken.
Input Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Stelt in hoe luid het geluid de plug-in binnenkomt. Verhoog hem voor een sterkere respons of verlaag hem voor meer hoofdruimte.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Limiter Bereik: Off, On Standaard: Off	Schakelt de laatste piekbescherming in.
Limiter Threshold Bereik: -24 aan 0 Standaard: -0.1	Stelt het maximale niveau in dat door de limiter wordt toegestaan.
Lookahead Bereik: 0 aan 20 Standaard: 0	Helpt plotselinge pieken soepeler op te vangen. Hogere waarden kunnen iets minder direct aanvoelen.
Mode Bereik: Simple, EQ Standaard: Simple	Kiest één breed bedieningspaar of afzonderlijke bedieningselementen voor lage, midden- en hoge gevoeligheid.
Monitor Bereik: Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta Standaard: Normal	Kiest het volledige resultaat of isoleert de aanval, ondersteuning of verwijderde verschillen om te luisteren.
Output Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: 0	Stelt het uiteindelijke luisterniveau in na verwerking.
Oversampling Bereik: x1, x2, x4, x8 Standaard: x1	Maakt zware vervorming of beperkend geluid schoner ten koste van meer CPU-gebruik.
Program Bereik: 25 fabrieksprogramma's Standaard: Init	Laadt een fabrieksstartpunt. Pas de bedieningselementen achteraf aan zodat ze bij het huidige geluid passen.
Saturation Bereik: Off, On Standaard: Off	Stelt in hoe sterk dit onderdeel het niveau na de drempel regelt.
Saturation Drive Bereik: 0 aan 36 Standaard: 0	Stelt in hoe sterk dit onderdeel het niveau na de drempel regelt.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Saturation Mode Bereik: Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard Standaard: Soft	Kiest het harmonische karakter dat aan het gevormde geluid wordt toegevoegd.
Saturation Shaper Link Bereik: Off, On Standaard: Off	Zorgt ervoor dat de verzadiging de huidige aanval volgt en de vormgeving ondersteunt.
SUS_HIGH Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 8000	Kiest het toongebied dat wordt gebruikt voor de ondersteuning van deze band.
SUS_HIGH Q Bereik: 0.1 aan 10 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de duurzaamheidsfocus van deze band is.
SUS_HIGH Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk duurzame energie in deze band wordt geselecteerd.
SUS_LOW Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 100	Kiest het toongebied dat wordt gebruikt voor de ondersteuning van deze band.
SUS_LOW Q Bereik: 0.1 aan 10 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de duurzaamheidsfocus van deze band is.
SUS_LOW Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk duurzame energie in deze band wordt geselecteerd.
SUS_MID Frequency Bereik: 20 aan 20000 Standaard: 1000	Kiest het toongebied dat wordt gebruikt voor de ondersteuning van deze band.
SUS_MID Q Bereik: 0.1 aan 10 Standaard: 1	Stelt in hoe breed of smal de duurzaamheidsfocus van deze band is.
SUS_MID Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk duurzame energie in deze band wordt geselecteerd.

Controle en instellingen	Wat het verandert
Sustain Gain Bereik: -24 aan 24 Standaard: -2	Verhoogt of verlaagt het lichaam en de staart van geluiden.
Sustain Release Bereik: 1 aan 2000 Standaard: 50	Stelt in hoe snel de Sustain Shaping terugkeert nadat het geluid verandert.
Sustain Sensitivity Bereik: 0 aan 1 Standaard: 0.5	Stelt in hoe gemakkelijk de plug-in duurzame energie identificeert.