

TB Center

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Cel

Przenosi rozproszony lub niestabilny obraz stereo w kierunku czystego środka, pozwalając jednocześnie zachować żadaną szerokość.

Licencja: MIT License

To oprogramowanie jest objęte licencją w ramach licencji MIT. Prawa autorskie (c) 2026 TaebeumKim. Pełne warunki można znaleźć w pliku LICENCJA repozytorium.

Kontrolowane właściwości

Każda kontrolka jest wymieniona według nazwy panelu. Skorzystaj z opisu, aby zdecydować, czego słuchać, a następnie wprowadź drobne zmiany w kontekście muzyki.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Band High Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 100	Ustawia siłę przyciągania obszaru wysokich częstotliwości w kierunku środka.
Band Low Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 100	Ustawia siłę przyciągania obszaru niskich częstotliwości w kierunku środka.
Band Mid-High Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 100	Ustawia siłę przyciągania górnego i środkowego obszaru w kierunku środka.
Band Mid-Low Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 100	Ustawia siłę przyciągania dolnego i środkowego obszaru w kierunku środka.
Bypass Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po.
Intensity Zasięg: 0 do 200 Domyślne: 100	Ustawia siłę, z jaką wtyczka koryguje pozycję stereo. Zacznij od środka i podnoś go tylko do momentu, aż obraz będzie stabilny.
Lookahead Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 20	Pomaga wtyczce w płynniejszej obsłudze szybkich zmian pozycji. Wyższe wartości mogą brzmieć stabilniej, ale nieco mniej natychmiastowo.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
M/S Width Zasięg: 0 do 200 Domyślne: 100	Ustawia ostateczną szerokość stereo po wyśrodkowaniu. 100 procent zachowuje oryginalną szerokość, niższe wartości ją zawężają, a wyższe wartości ją poszerzają.
Multiband Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Pozwala obszarom niskim, średnim i wysokim używać różnych sił centrowania.
Program Zasięg: 6 programy fabryczne Domyślne: Init	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku.
Response Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 75	Ustawia szybkość, z jaką środek podąża za ruchem. Niższe wartości sprawiają wrażenie płynniejszych; wyższe wartości umożliwiają szybsze śledzenie ruchomych dźwięków.
Time Center Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 100	Przesuwa czas przybycia w lewo i w prawo w kierunku środka. Podnieś go, gdy obraz wydaje się rozmazany lub rozciągnięty.