

TB Delay

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Cel

Tworzy powtarzające się echa, rytmiczną przestrzeń i ewoluujące tekstury sprzężenia zwrotnego.

Licencja: MIT License

To oprogramowanie jest objęte licencją w ramach licencji MIT. Prawa autorskie (c) 2026 TaebeumKim. Pełne warunki można znaleźć w pliku LICENCJA repozytorium.

Kontrolowane właściwości

Każda kontrolka jest wymieniona według nazwy panelu. Skorzystaj z opisu, aby zdecydować, czego słuchać, a następnie wprowadź drobne zmiany w kontekście muzyki.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Age Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 28	Sprawia, że powtórzenia brzmią nowsze i czystsze lub starsze, bardziej miękkie i zużyte.
Bypass Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po.
Character Zasięg: Clean, Tape, BBD, Digital Domyślne: Tape	Wybiera dźwięk powtarzania: czysty, taśmowy, brygadowy lub cyfrowy.
Color Space Bypass Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Wyłącza sekcję tonów i przestrzeni, utrzymując aktywne taktowanie powtórzeń.
Delay Time Zasięg: 10 do 8000 Domyślne: 375	Ustawia czas pomiędzy oryginalnym dźwiękiem a powtórzeniem, gdy czas jest wolny.
Density Zasięg: 1 do 8 Domyślne: 4	Ustawia liczbę ziarnistych fragmentów zachodzących na siebie w przekształconych powtórzeniach.
Diverge Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Sprawia, że ścieżki powtarzania lewej i prawej strony ewoluują w różny sposób w czasie.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Division Zasięg: 18 wybory Domyślne: 1/8 D	Wybiera wartość nuty używaną, gdy opóźnienie podąża za tempem utworu.
Drive Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 18	Ustawia siłę, z jaką dźwięk jest wprowadzany w harmoniczny kolor lub zniekształcenie.
Duck Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 25	Obniża echa, gdy występuje suchy dźwięk, a następnie pozwala im wznieść się w szczelinach.
Feedback Zasięg: 0 do 110 Domyślne: 48	Zwraca przetworzony dźwięk do efektu, aby uzyskać dłuższy lub mocniejszy efekt.
Freeze Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Zatrzymuje bieżący koniec efektu, dzięki czemu będzie on kontynuowany bez wprowadzania nowych danych wejściowych.
Grain Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Dodaje ziarnisty rozpad i teksturę przypominającą cząstki do powtórzeń.
Grain Size Zasięg: 10 do 500 Domyślne: 90	Ustawia długość każdego ziarnistego fragmentu. Krótkie wartości wydają się szorstkie; długie wartości sprawiają wrażenie płynniejszych.
Grain Transform Bypass Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Wyłącza sekcję transformacji ziarna i wysokości dźwięku, pozostawiając aktywne podstawowe opóźnienie.
High Cut Zasięg: 500 do 20000 Domyślne: 9000	Usuwa wysokie częstotliwości z bieżącej warstwy dźwiękowej lub efektów.
Low Cut Zasięg: 20 do 2000 Domyślne: 120	Usuwa niskie częstotliwości z bieżącej warstwy dźwiękowej lub efektów.
Mix Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 30	Łączy oryginalny dźwięk z przetworzonym dźwiękiem.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Mod Depth Zasięg: 0 do 20 Domyślne: 0.8	Ustawia, jak mocno nazwany proces zmienia dźwięk.
Mod Rate Zasięg: 0.02 do 10 Domyślne: 0.25	Ustawia szybkość powtarzania nazwanego ruchu.
Offset Zasięg: -100 do 100 Domyślne: 0	Przesuwa jedną stronę wcześniej, a drugą później, aby stworzyć separację stereo.
Output Zasięg: -18 do 6 Domyślne: 0	Ustawia ostateczny poziom odsłuchu po przetworzeniu.
Pitch Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 0	Przesuwa wysokość przetworzonego dźwięku w górę lub w dół.
Program Zasięg: 100 programy fabryczne Domyślne: Init	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku.
Reverse Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Ustawia częstotliwość i siłę odtwarzania przetworzonego dźwięku do tyłu.
Shift Zasięg: -2000 do 2000 Domyślne: 0	Przesuwa zawartość częstotliwości każdego powtórzenia w górę lub w dół, tworząc ruch spiralny.
Size Zasięg: 2 do 120 Domyślne: 32	Ustawia widoczny rozmiar rozproszonej przestrzeni wokół powtórzeń.
Smear Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 12	Zmiękcza krawędzie powtórzeń, dzięki czemu łączą się one w chmurę bardziej przypominającą pogłos.
Spacing Zasięg: 25 do 200 Domyślne: 100	Zwiększa lub zmniejsza odległość między wieloma dotknięciami.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Spray Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 15	Rozprowadza małe fragmenty każdego powtórzenia w odpowiednim czasie, aby uzyskać luźniejszą i mniej przewidywalną teksturę.
Stereo Bypass Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Utrzymuje ruch opóźnienia wyśrodkowany, gdy jest włączony, co jest przydatne w przypadku mono-bezpiecznych powtórzeń.
Style Zasięg: Single, Dual, Ping Pong, Ratio Domyślne: Ping Pong	Wybiera układ powtarzania, w tym wzorce pojedyncze, podwójne, ping-pong i współczynniki.
Swing Zasięg: -50 do 50 Domyślne: 0	Przesuwa naprzemienne powtórzenia wcześniej lub później, aby utworzyć luźniejszy rytm.
Taps Zasięg: 1, 2, 4, 8 Domyślne: 1	Wybiera, ile punktów powtórzeń jest tworzonych dla każdego cyklu echa.
Time Change Zasięg: Crossfade, Glide Domyślne: Glide	Wybiera, czy zmiany czasu opóźnienia mają płynnie przechodzić, czy przesuwać się z zagięciem wysokości tonu.
Time Mode Zasięg: Free, Sync, Tune Domyślne: Sync	Wybiera wolne milisekundy, podziały tempa utworu lub dostrojone interwały wysokości tonu dla czasu opóźnienia.
Transform Route Zasięg: Loop, Post Domyślne: Loop	Umieszcza twórcze transformacje w pętli sprzężenia zwrotnego lub po niej.
Width Zasięg: 0 do 200 Domyślne: 130	Ustawia rozkład stereo przetworzonego dźwięku.