

TB Limiter

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Cel

Zatrzymuje ostre szczyty, jednocześnie czyniąc ogólny sygnał głośniejszym, mocniejszym i bardziej kontrolowanym.

Licencja: MIT License

To oprogramowanie jest objęte licencją w ramach licencji MIT. Prawa autorskie (c) 2026 TaebeumKim. Pełne warunki można znaleźć w pliku LICENCJA repozytorium.

Kontrolowane właściwości

Każda kontrolka jest wymieniona według nazwy panelu. Skorzystaj z opisu, aby zdecydować, czego słuchać, a następnie wprowadź drobne zmiany w kontekście muzyki.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Attack Zasięg: 0.1 do 2 Domyślne: 2	Ustawia szybkość reakcji efektu na rozpoczęcie dźwięku. Szybsze wartości kontrolują przód; wolniejsze wartości zapewniają większą siłę uderzenia.
Bypass Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po.
Ceiling Zasięg: -3 do 0 Domyślne: -1	Ustawia najwyższy szczyt wyjściowy, jaki może osiągnąć ogranicznik.
Dither Zasięg: Off, 16-bit, 24-bit Domyślne: Off	Dodaje odpowiedni szum o bardzo niskim poziomie podczas tworzenia pliku końcowego 16-bit lub 24-bit.
Enhance Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Dodaje kontrolowane szczegóły szczytowe, dzięki czemu ograniczony wynik wydaje się bardziej obecny i energetyczny.
Input Gain Zasięg: 0 do 18 Domyślne: 4	Ustawia głośność dźwięku docierającego do wtyczki. Podnieś go, aby uzyskać silniejszą reakcję lub opuść, aby uzyskać więcej miejsca nad głową.
Program Zasięg: 9 programy fabryczne Domyślne: Init	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Release Zasięg: 20 do 500 Domyślne: 120	Określa, jak szybko efekt wycisza się, gdy dźwięk staje się cichszy.
RMS Assist Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 65	Dodaje płynniejszą kontrolę średniego poziomu wraz z szybkim ograniczaniem wartości szczytowych.
RMS Balance Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Koryguje dłuższe różnice poziomów między lewym i prawym kanałem bez konieczności gonienia każdego szczytu.