

TB Center

MANUAL DO USUÁRIO



Objetivo

Traz uma imagem estéreo dispersa ou instável em direção a um centro claro, permitindo manter a largura desejada.

Licença: MIT License

Este software está licenciado sob a licença MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte o arquivo LICENSE do repositório para obter os termos completos.

Propriedades controláveis

Cada controle é listado pelo nome do painel. Use a descrição para decidir o que ouvir e, em seguida, faça pequenas alterações no contexto da música.

Controle e configurações	O que isso muda
Band High Alcance: 0 para 100 Padrão: 100	Define a intensidade com que a área de alta frequência é puxada em direção ao centro.
Band Low Alcance: 0 para 100 Padrão: 100	Define a intensidade com que a área de baixa frequência é puxada em direção ao centro.
Band Mid-High Alcance: 0 para 100 Padrão: 100	Define a força com que a área média superior é puxada em direção ao centro.
Band Mid-Low Alcance: 0 para 100 Padrão: 100	Define a força com que a área central inferior é puxada em direção ao centro.
Bypass Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois.
Intensity Alcance: 0 para 200 Padrão: 100	Define a intensidade com que o plug-in corrige a posição estéreo. Comece perto do meio e aumente-o apenas até que a imagem pareça estável.
Lookahead Alcance: 0 para 100 Padrão: 20	Ajuda o plug-in a lidar com mudanças rápidas de posição com mais suavidade. Valores mais altos podem parecer mais estáveis, mas um pouco menos imediatos.

Controle e configurações	O que isso muda
M/S Width Alcance: 0 para 200 Padrão: 100	Define a largura estéreo final após a centralização. 100 por cento mantém a largura original, valores mais baixos a estreitam e valores mais altos a ampliam.
Multiband Alcance: Off, On Padrão: Off	Permite que as áreas baixas, médias e altas usem diferentes forças de centralização.
Program Alcance: 6 programas de fábrica Padrão: Init	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual.
Response Alcance: 0 para 100 Padrão: 75	Define a rapidez com que o centro segue o movimento. Valores mais baixos parecem mais suaves; valores mais altos rastreiam sons em movimento mais rapidamente.
Time Center Alcance: 0 para 100 Padrão: 100	Move o tempo de chegada esquerdo e direito em direção ao centro. Aumente-o quando a imagem parecer manchada ou desfeita.