

TB Shimmer

MANUAL DE USUARIO



Propósito

Expande el sonido en partículas con tono desplazado y un espacio largo, brillante y flotante.

Licencia: MIT License

Este software tiene la licencia MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte el archivo de LICENCIA del repositorio para conocer los términos completos.

Propiedades controlables

Cada control aparece listado por su nombre de panel. Utilice la descripción para decidir qué escuchar y luego realice pequeños cambios en el contexto de la música.

Controles y configuraciones	que cambia
Bypass Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después.
Density Rango: 2 a 24 Predeterminado: 9	Establece cuántas partículas se crean cada segundo.
Feedback Rango: 0 a 88 Predeterminado: 42	Devuelve el efecto a sí mismo para construir una cola más larga e intensa.
Level Var Rango: 0 a 12 Predeterminado: 0	Varía el nivel de partículas para que la nube se sienta menos plana y con más capas.
Mix Rango: 0 a 100 Predeterminado: 48	Combina el sonido original con el sonido procesado.
Pitch Rango: -12 a +24 Predeterminado: +12	Establece el intervalo de tono principal de las partículas brillantes.
Pitch Spray Rango: 0 a 12 Predeterminado: 0.1	Agrega diferencias de tono pequeñas o grandes entre partículas individuales.

Controles y configuraciones	que cambia
Position Rand Rango: 0 a 100 Predeterminado: 32	Varía donde comienza cada partícula alrededor de la configuración Time.
Program Rango: 100 programas de fábrica Predeterminado: Init	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual.
Reverse Rango: 0 a 100 Predeterminado: 18	Establece la frecuencia con la que las partículas se reproducen al revés y florecen en el sonido.
Scatter Rango: 0 a 100 Predeterminado: 32	Extiende la sincronización, el tamaño y la posición estéreo de las partículas para obtener una nube menos uniforme.
Size Rango: 40 a 500 Predeterminado: 160	Establece la longitud de cada partícula. Los valores cortos suenan detallados; Los valores largos se mezclan en un lavado suave.
Time Rango: 60 a 1200 Predeterminado: 240	Establece a qué distancia detrás del sonido seco comienza la nube de partículas.
Tone Rango: 1200 a 18000 Predeterminado: 9000	Oscurece o aclara las partículas y la larga cola.
Width Rango: 0 a 200 Predeterminado: 135	Establece la extensión estéreo del sonido procesado.