

TB Spectral Transient Shaper

ANVÄNDARMANUAL



Syfte

Separerar attack och sustain så att du kan ändra punch, klarhet och längd efter frekvensområde.

Licens: MIT License

Denna programvara är licensierad under MIT-licensen. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Se filen LICENSE för arkivet för de fullständiga villkoren.

Kontrollerbara egenskaper

Varje kontroll listas efter dess panelnamn. Använd beskrivningen för att bestämma vad du ska lyssna på och gör sedan små förändringar i musiksammanhanget.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
ATK_HIGH Frequency Räckvidd: 20 till 20000 Standard: 8000	Väljer det tonala området som används för attackformning i detta band.
ATK_HIGH Q Räckvidd: 0.1 till 10 Standard: 1	Ställer in hur bred eller smal detta bands attackfokus är.
ATK_HIGH Sensitivity Räckvidd: 0 till 1 Standard: 0.5	Anger hur lätt attackenergi väljs i detta band.
ATK_LOW Frequency Räckvidd: 20 till 20000 Standard: 100	Väljer det tonala området som används för attackformning i detta band.
ATK_LOW Q Räckvidd: 0.1 till 10 Standard: 1	Ställer in hur bred eller smal detta bands attackfokus är.
ATK_LOW Sensitivity Räckvidd: 0 till 1 Standard: 0.5	Anger hur lätt attackenergi väljs i detta band.
ATK_MID Frequency Räckvidd: 20 till 20000 Standard: 1000	Väljer det tonala området som används för attackformning i detta band.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
ATK_MID Q Räckvidd: 0.1 till 10 Standard: 1	Ställer in hur bred eller smal detta bands attackfokus är.
ATK_MID Sensitivity Räckvidd: 0 till 1 Standard: 0.5	Anger hur lätt attackenergi väljs i detta band.
Attack Gain Räckvidd: -24 till 24 Standard: 4	Höjer eller sänker framkanten av ljud.
Attack Release Räckvidd: 1 till 2000 Standard: 50	Ställer in hur snabbt attackformningen slappnar av efter varje träff.
Attack Sensitivity Räckvidd: 0 till 1 Standard: 0.5	Ställer in hur lätt plugin-programmet identifierar attackenergi.
Bypass Räckvidd: Off, On Standard: Off	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter.
Bypass Räckvidd: Off, On Standard: Off	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter.
Clipper Räckvidd: Off, On Standard: Off	Slår på fast topptrimning innan den slutliga utmatningen.
Clipper Threshold Räckvidd: -20 till 0 Standard: -0.7	Ställer in nivån där klipparen börjar trimma toppar.
Input Gain Räckvidd: -24 till 24 Standard: 0	Ställer in hur högt ljudet kommer in i plugin-programmet. Höj den för en starkare respons eller sänk den för mer takhöjd.
Limiter Räckvidd: Off, On Standard: Off	Slår på slutligt toppskydd.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Limiter Threshold Räckvidd: -24 till 0 Standard: -0.1	Ställer in den högsta tillåtna nivån av limitern.
Lookahead Räckvidd: 0 till 20 Standard: 0	Hjälper till att fånga plötsliga toppar smidigare. Högre värden kan kännas något mindre omedelbara.
Mode Räckvidd: Simple, EQ Standard: Simple	Väljer ett brett kontrollpar eller separata kontroller för låg, mellan och hög känslighet.
Monitor Räckvidd: Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta Standard: Normal	Väljer hela resultatet eller isolerar attacken, sustainen eller den borttagna skillnaden för att lyssna.
Output Gain Räckvidd: -24 till 24 Standard: 0	Ställer in den slutliga lyssningsnivån efter bearbetning.
Oversampling Räckvidd: x1, x2, x4, x8 Standard: x1	Gör kraftig distorsion eller begränsande ljud renare till priset av mer CPU-användning.
Program Räckvidd: 25 fabriksprogram Standard: Init	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet.
Saturation Räckvidd: Off, On Standard: Off	Ställer in hur starkt denna del kontrollerar nivån efter tröskeln.
Saturation Drive Räckvidd: 0 till 36 Standard: 0	Ställer in hur starkt denna del kontrollerar nivån efter tröskeln.
Saturation Mode Räckvidd: Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard Standard: Soft	Väljer den harmoniska karaktär som läggs till det formade ljudet.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Saturation Shaper Link Räckvidd: Off, On Standard: Off	Gör att mättnaden följer den aktuella attacken och upprätthåller formningen.
SUS_HIGH Frequency Räckvidd: 20 till 20000 Standard: 8000	Väljer det tonala området som används för sustain-formning i detta band.
SUS_HIGH Q Räckvidd: 0.1 till 10 Standard: 1	Ställer in hur bred eller smal detta bands sustainfokus är.
SUS_HIGH Sensitivity Räckvidd: 0 till 1 Standard: 0.5	Ställer in hur lätt hållbar energi väljs i detta band.
SUS_LOW Frequency Räckvidd: 20 till 20000 Standard: 100	Väljer det tonala området som används för sustain-formning i detta band.
SUS_LOW Q Räckvidd: 0.1 till 10 Standard: 1	Ställer in hur bred eller smal detta bands sustainfokus är.
SUS_LOW Sensitivity Räckvidd: 0 till 1 Standard: 0.5	Ställer in hur lätt hållbar energi väljs i detta band.
SUS_MID Frequency Räckvidd: 20 till 20000 Standard: 1000	Väljer det tonala området som används för sustain-formning i detta band.
SUS_MID Q Räckvidd: 0.1 till 10 Standard: 1	Ställer in hur bred eller smal detta bands sustainfokus är.
SUS_MID Sensitivity Räckvidd: 0 till 1 Standard: 0.5	Ställer in hur lätt hållbar energi väljs i detta band.
Sustain Gain Räckvidd: -24 till 24 Standard: -2	Höjer eller sänker kroppen och svansen av ljud.

Kontroll och inställningar	Vad det förändrar
Sustain Release Räckvidd: 1 till 2000 Standard: 50	Ställer in hur snabbt sustain-formningen återgår efter att ljudet ändrats.
Sustain Sensitivity Räckvidd: 0 till 1 Standard: 0.5	Ställer in hur lätt plugin-programmet identifierar hållbar energi.