

TB Inverted Phaser

คู่มือการใช้งาน



วัตถุประสงค์

เพิ่มการเคลื่อนที่ของเฟสที่ลึกและหมุนได้
และความรู้สึกของพื้นที่ที่ผิดปกติให้กับเสียง

ใบอนุญาต: MIT License

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต MIT ลิขสิทธิ์ (c) 2026 TaebeumKim ดูไฟล์ LICENSE
ของพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับข้อกำหนดทั้งหมด

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

แต่ละคอนโทรลจะแสดงรายการตามชื่อพารามิเตอร์ ใช้คำอธิบายเพื่อตัดสินใจว่าจะฟังอะไร
จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ในบริบทของเพลง

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Amount พิสัย: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 65	ตั้งค่าความรุนแรงของเอฟเฟกต์ที่มีชื่อจะเปลี่ยนเสียง
Bypass พิสัย: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	ปิดหรือเปิดเอฟเฟกต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง
Centre พิสัย: 120 ถึง 4000 ค่าเริ่มต้น: 720	เลือกพื้นที่โทนเสียงหลักที่ได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวของเฟสเซอร์
Depth พิสัย: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 70	ตั้งค่าระยะการเคลื่อนที่ของการเคลื่อนที่
Feedback พิสัย: 0 ถึง 85 ค่าเริ่มต้น: 28	ส่งเสียงที่ประมวลผลกลับคืนสู่เอฟเฟกต์เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยาวหรือชัดเจนยิ่งขึ้น
Jitter พิสัย: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 0	เพิ่มการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเพื่อให้การกวาดรู้สึกช้าชากน้อยลง

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
LFO Shape พัลส์: Sine, Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square ค่าเริ่มต้น: Sine	เลือกรูปแบบการเคลื่อนไหวของ Phaser Sweep
Mix พัลส์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 100	ผสมผสานเสียงต้นฉบับเข้ากับเสียงที่ประมวลผล
Output พัลส์: -12 ถึง 6 ค่าเริ่มต้น: 0	ตั้งค่าระดับการฟังสุดท้ายหลังการประมวลผล
Program พัลส์: 13 โปรแกรมโรงงาน ค่าเริ่มต้น: Init	โหนดจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน
Rate พัลส์: 0.02 ถึง 8 ค่าเริ่มต้น: 0.35	ตั้งค่าความเร็วของการเคลื่อนไหวซ้ำๆ
Spacing พัลส์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 35	กระจายรอยบากของเฟสให้ชิดกันหรือห่างกันมากขึ้น
Stages พัลส์: 1 ถึง 12 ค่าเริ่มต้น: 6	ตั้งค่าจำนวนเฟสที่ใช้ ระยะที่มากขึ้นจะสร้างการกวาดที่หนาแน่นและซับซ้อนยิ่งขึ้น