

TB Step Shifter

คู่มือการใช้งาน



วัตถุประสงค์

ย้ายสารโมโนคที่เลือกเพื่อสร้างระดับเสียงและโทนใหม่โดยไม่เปลี่ยยนเสียงทั้งหมดด้วยวิธีปกติ

ใบอนุญาต: MIT License

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต MIT ลิขสิทธิ์ (c) 2026 TaebeumKim ดูไฟล์ LICENSE
ของพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับข้อกำหนดทั้งหมด

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

แต่ละคอนโทรลจะแสดงรายการตามชื่อพาเนล ใช้คำอธิบายเพื่อตัดสินใจว่าจะฟังอะไร
จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในบริบทของเพลง

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Bypass พัลส์: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	ปิดหรือเปิดเอฟเฟ็กต์ทั้งหมดเพื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง
Colorize พัลส์: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	เพิ่มอักขระที่อบอุ่นและมีสีส้มมากขึ้นให้กับสารโมโนคที่ถูกเลื่อน
Mix พัลส์: 0% ถึง 100% ค่าเริ่มต้น: 100%	ผสมผสานเสียงต้นฉบับเข้ากับเสียงที่ประมวลผล
Pitch พัลส์: -24 st ถึง +24 st ค่าเริ่มต้น: +12 st	เลื่อนระดับเสียงที่ประมวลผลขึ้นหรือลง
Program พัลส์: 7 โปรแกรมโรงงาน ค่าเริ่มต้น: Init	โหลดจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน
Resolution พัลส์: Fast, Fine ค่าเริ่มต้น: Fast	เลือกการตอบสนองที่เร็วขึ้นหรือรายละเอียดสารโมโนคที่ละเอียดยิ่งขึ้น
Step พัลส์: 0% ถึง 100% ค่าเริ่มต้น: 50%	เลือกว่าส่วนของอนุกรมสารโมโนคที่จะย้ายโดยตัวควบคุม Pitch