

TB Inverted Phaser

KULLANIM KILAVUZU



Amaç

Sese derin, dönen faz hareketi ve alışılmadık bir boşluk hissi ekler.

Lisans: MIT License

Bu yazılım MIT Lisansı kapsamında lisanslanmıştır. Telif Hakkı (c) 2026 TaebeumKim. Şartların tamamı için depo LİSANS dosyasına bakın.

Kontrol edilebilir özellikler

Her kontrol panel adına göre listelenir. Neyi dinleyeceğinize karar vermek için açıklamayı kullanın, ardından müziğin bağlamında küçük değişiklikler yapın.

Kontrol ve ayarlar	Neyi değiştirir?
Amount Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 65	Adlandırılmış efektin sesi ne kadar güçlü değiştireceğini ayarlar.
Bypass Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar.
Centre Aralık: 120 için 4000 Varsayılan: 720	Fazer hareketinin duyulduğu ana ton alanını seçer.
Depth Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 70	Hareketin ne kadar uzağa gideceğini ayarlar.
Feedback Aralık: 0 için 85 Varsayılan: 28	Daha uzun veya daha güçlü bir sonuç oluşturmak için işlenmiş sesi efekte dönüştürür.
Jitter Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 0	Düzensiz hareket ekleyerek taramanın daha az mükemmel bir şekilde tekrarlandığını hissettirir.
LFO Shape Aralık: Sine, Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square Varsayılan: Sine	Fazer taramasının hareket modelini seçer.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Mix Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 100	Orijinal sesi işlenmiş sesle harmanlar.
Output Aralık: -12 için 6 Varsayılan: 0	İşlemden sonra son dinleme seviyesini ayarlar.
Program Aralık: 13 fabrika programları Varsayılan: Init	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın.
Rate Aralık: 0.02 için 8 Varsayılan: 0.35	Hareketin ne kadar hızlı tekrarlanacağını ayarlar.
Spacing Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 35	Faz çentiklerini birbirine yaklaştırır veya birbirinden uzaklaştırır.
Stages Aralık: 1 için 12 Varsayılan: 6	Kaç tane faz çentięinin kullanıldığını ayarlar. Daha fazla aşama daha yoğun, daha karmaşık bir tarama yaratır.