

TB Resonator

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Mục đích

Làm cho âm thanh phát ra vang lên giống như một thân đàn được điều chỉnh, tạo ra giai điệu và ngân vang giống như nhạc cụ.

Giấy phép: MIT License

Phần mềm này được cấp phép theo Giấy phép MIT. Bản quyền (c) 2026 TaebeumKim. Xem tệp LICENSE của kho lưu trữ để biết các điều khoản đầy đủ.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Mỗi điều khiển được liệt kê theo tên bảng điều khiển của nó. Sử dụng mô tả để quyết định nên nghe gì, sau đó thực hiện những thay đổi nhỏ trong bối cảnh của bản nhạc.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Body Phạm vi: SOFT 0% để METAL 100% Mặc định: STRING 50%	Chuyển vật liệu cộng hưởng từ mềm và gỗ sang sáng và kim loại.
Bypass Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau.
Memory Phạm vi: 40 ms để 30 s Mặc định: 1.1 s	Đặt khoảng thời gian mà bộ cộng hưởng tiếp tục đổ chuông sau khi đầu vào tắt dần.
Mix Phạm vi: 0% để 100% Mặc định: 35%	Trộn âm thanh gốc với âm thanh đã xử lý.
Program Phạm vi: 12 chương trình nhà máy Mặc định: Init	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại.
Touch Phạm vi: STRIKE 0% để DRIVE 100% Mặc định: NATURAL 50%	Thay đổi cách cơ thể bị kích thích, từ một cú đánh ngắn sang một giai điệu được điều khiển liên tục.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Tune Phạm vi: C1 32.7 Hz đến C7 2093 Hz Mặc định: C3 130.8 Hz	Chọn nốt hoặc cao độ cộng hưởng được sử dụng bởi hiệu ứng.