

TB Tune

Verze: 1.2.0 | Datum dokumentace: 2026-08-04

Přehled

Opraví monofonní vokál nebo nástroj na vybranou tóninu a stupnici v reálném čase.

Co tento plug-in řeší

Korekce Basic vždy vybere nejbližší povolenou notu, což může způsobit nejednoznačný skok ve výkonu nesprávným melodickým směrem. TB Tune přidává směrově orientovaný ovládací prvek Auto Musical, který zohledňuje předchozí stabilní notu a melodický pohyb, než se zaváže k dalšímu cíli.

Co můžete očekávat

- Key- a korekce výšky tónu omezená měřítkem
- Záměrnější řešení nejednoznačných poznámek
- Nezávisle vnímaná velikost vokálu prostřednictvím formantů
- Stabilní rozhodnutí o poznámkách vhodná pro automatizaci a vyvolání

Jak to funguje

TB Tune detekuje aktuální notu monofonního hlasu nebo nástroje a posune ji směrem k povolené notě ve zvolené tónině a stupnici. Funguje nejlépe, když je přítomna jedna jasná výška tónu; akordy, silný šum nebo překrývající se tóny mohou poskytnout detektoru více než jednu odpověď.

Key a Scale definují hudební cíl, zatímco korekční chování rozhoduje o tom, jak rychle a pevně je výkon veden. Ovládací prvky Formant pomáhají zachovat nebo záměrně změnit charakter vokálu. Začněte se správnou klávesou, použijte mírnou korekci a zvyšte sílu pouze tehdy, když zamýšlený styl vyžaduje zjevný vyladěný efekt.

Rychlý start

- 1 Použijte suchý monofonní vokál.
- 2 Vyberte skladbu Key a Scale.
- 3 Začněte Auto Musical nízko a zvyšte jej tam, kde melodický směr potřebuje pomoc.

- 4** Poslouchejte spíše stabilní hranice not než maximální korekci.
- 5** Nastavte Formant Shift pouze po správném chování výšky tónu.
- 6** Automatizujte změny tóniny/stupnice na jasných hudebních hranicích.

Rozhraní a klíčové sekce



Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

Key

Vybírá tonikum od C do B, včetně ostrých.

Scale

Poskytuje Major, Natural/Harmonic/Melodic Minor, pentatonické režimy, církevní režimy, Blues, Chromatic, Whole Tone a dvě zmenšené stupnice.

Auto Musical

Při nižších nastaveních je výběr cíle neutrálnější. Jeho zvýšení dává větší váhu zavedené melodii a předchází stabilní notě, když je výška nejednoznačná.

Formant Shift

Posune vnímanou velikost vokálu nezávisle na opravené notě. Nižší nastavení obecně zní větší a tmavší; vyšší nastavení zní menší a jasnější.

Monofonní provoz

Detektor očekává jeden dominantní zpívaný tón. Harmonie, akordy, hlasité krvácení nebo silný reverb snižují jistotu cíle.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Auto Musical	Mění sílu korekce podle hudebního pohybu, takže při nižších nastaveních jsou ubíhající tóny přirozenější. Pohybujte s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Bypass	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po. Porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti. Pokud efekt vytvoří ocas, nechte tento ocas usadit, než budete posuzovat rozdíl.
Formant Shift	Změní zdánlivou velikost vokálu nebo nástroje bez posunutí opravené noty. Nejprve zvolte hudební směr a poté zkontrolujte, zda útoky a trvalé tóny nevykazují nechtěné kolísání nebo změnu charakteru.
Key	Vybere kořenovou notu skladby. Nejprve zvolte hudební směr a poté zkontrolujte, zda útoky a trvalé tóny nevykazují nechtěné kolísání nebo změnu charakteru.
Scale	Vybere, které tóny jsou povoleny během korekce výšky. Nejprve zvolte hudební směr a poté zkontrolujte, zda útoky a trvalé tóny nevykazují nechtěné kolísání nebo změnu charakteru.

Praktické použití

Přirozená korekce

- Vyberte přesný klíč a měřítko.
- Použijte střední Auto Musical.
- Ponechte Formant na nule.
- Zkontrolujte trvalé poznámky a přechody frází.

Očekávaný výsledek: Pitch se usadí na stupnici, zatímco čára zachovává záměrný pohyb.

Navržený tvrdý charakter

- Použijte omezující stupnici.
- Zvyšte Auto Musical podle potřeby.
- Chcete-li změnit stylizovanou velikost, přidejte kladné nebo záporné Formant Shift.

Očekávaný výsledek: Vokál se stává záměrně vyladěným a charakterním.

Běžná úskalí

Nesprávné Key nebo Scale vytváří hudebně nesprávné cíle, i když je sledování přesné. Vkládejte do plug-inu jednu čistou notu po druhé, potvrďte hudební klíč nebo cíl a omezte opravu nebo variaci, pokud se výsledek stane nestabilním.

Polyfonní zdroje jsou mimo zamýšlené použití. Vraťte nejsilnější ovládací prvek do neutrální polohy, porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti a přidejte zpracování zpět o jednu sekci po druhé.

Formant posunutí nemůže odstranit všechny artefakty z extrémního zdrojového materiálu. Povolte pouze část opravy, která odpovídá problému, a použijte nejmenší množství, díky kterému bude hluk méně rušivý, aniž byste odstranili užitečné detaily.