

TB SubLow

Version: 1.2.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Übersicht

Fügt einen fokussierten Subbass bei einer gewählten Frequenz hinzu, um das Gewicht und die Wirkung im unteren Bereich zu verstärken.

Was dieses Plug-in löst

Ein Oktavabwärtsprozessor folgt der Tonhöhe der Quelle, während ein statischer Sinusgenerator nicht den musikalischen Hüllkurven folgt. TB SubLow erzeugt neue Bässe bei einer ausgewählten Zielfrequenz und nutzt dabei den Körper und das Einschaltverhalten der Quelle, um zu steuern, wann und wie diese Bässe erscheinen.

Was Sie erwarten können

- Stabiler Subbass bei einer gewählten Frequenz
- Fokussierter periodischer Kern plus resonante/diffuse Blüte
- Vorübergehende Verstärkung
- Der Quelle folgender Körper und Befreiung

Wie es funktioniert

TB SubLow erzeugt kontrollierte Energie unterhalb der Quelle um eine ausgewählte tiefe Note oder Frequenz. Anstatt nur das zu verstärken, was bereits vorhanden ist, baut es eine unterstützende Unterschicht auf, die Schlagzeug, Bass, Schlägen und entworfenen Effekten mehr Gewicht verleihen kann.

Target legt fest, wo sich die untere Schicht befindet. Core liefert das stabile Fundament, Bloom erweitert den Körper und Punch betont die anfängliche Wirkung. Response entscheidet, wie genau der generierte Layer der Quelle folgt. Legen Sie das Ziel fest, während Sie auf zuverlässige Niederfrequenzwiedergabe achten, und gleichen Sie dann Gewicht und Headroom ab.

Schnellstart

- 1 Legen Sie Target für das Wiedergabesystem und die Anordnung fest.
- 2 Erhöhen Sie Core, bis der Sub hörbar ist.
- 3 Fügen Sie Punch hinzu, um es mit dem Quellbeginn zu verbinden.

- 4** Fügen Sie Bloom für Größe und Harmonische hinzu.
- 5** Tune Response damit der Bass folgt, ohne zu flattern.
- 6** Stellen Sie Output ein und prüfen Sie, ob kleine Lautsprecher und ein Sub-fähiges System vorhanden sind.

Schnittstelle und Schlüsselabschnitte



Dies ist eine direkte Erfassung der aktuellen Plug-in-Schnittstelle. Verwenden Sie die sichtbaren Beschriftungen, um die unten erläuterten Bereiche und Steuerelemente zu finden.

Target

Legt die Frequenz des erzeugten Basses unabhängig von der erkannten Eingangstonhöhe fest.

Core

Steuert das fokussierte periodische Zentrum des erzeugten unteren Endes. Es bietet die stabilste Klangkomponente.

Bloom

Fügt Resonanzkörper, kurze Diffusion, subtile Obertöne und Luft um den Niederfrequenzkern hinzu.

Punch

Verstärkt die Einschaltenergie, sodass das erzeugte Sub mit der transienten Quelle spricht und nicht nur darunter aufrechterhält.

Response

Steuert, wie stark und wie schnell der erzeugte Körper der Bewegung der extrahierten Quelle folgt. Niedrigere Werte sind stabiler; Höhere Werte verfolgen die Leistung aktiver.

Output und Programme

Output kürzt das generierte Ergebnis. Die Programme umfassen Deep Foundation, Mix Floor, Bass/Pad/Cinematic Bloom, Kick Anchor und Upper-Bass Pulse.

Kontrollierbare Eigenschaften

Die Anleitung verwendet die im Plug-in-Bedienfeld angezeigten Namen. Jede Erklärung beschreibt das hörbare Ergebnis, eine nützliche Möglichkeit, sich der Steuerung zu nähern, und eine wichtige Interaktion, auf die man achten sollte.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Bloom	Fügt eine langsamere, anschwellende Schicht um den erzeugten tiefen Ton hinzu. Erhöhen Sie den Wert, bis der Beitrag offensichtlich ist, reduzieren Sie ihn dann leicht und überprüfen Sie den Klang im gesamten Mix erneut.
Bypass	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus. Vergleichen Sie mit Bypass bei ähnlicher Lautstärke. Wenn der Effekt einen Schweif erzeugt, lassen Sie diesen zur Ruhe kommen, bevor Sie den Unterschied beurteilen.
Core	Legt die gleichmäßige Mitte und Gewichtung des erzeugten tiefen Tons fest. Erhöhen Sie den Wert, bis der Beitrag offensichtlich ist, reduzieren Sie ihn dann leicht und überprüfen Sie den Klang im gesamten Mix erneut.
Output	Legt den endgültigen Hörpegel nach der Verarbeitung fest. Passen Sie die endgültige Lautstärke an, bevor Sie entscheiden, ob die Verarbeitung besser klingt. Eine zusätzliche Stufe kann fast jede Umgebung eindrucksvoller erscheinen lassen.
Program	Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an. Verwenden Sie eine Vorgabe als Anweisung, keine fertige Antwort. Ändern Sie jeweils einen Abschnitt, damit klar ist, welche Anpassung die Quelle verbessert.
Punch	Betont den Beginn des erzeugten tiefen Tons für eine stärkere Wirkung. Erhöhen Sie den Wert, bis der Beitrag offensichtlich ist, reduzieren Sie ihn dann leicht und überprüfen Sie den Klang im gesamten Mix erneut.
Response	Legt fest, wie schnell der hinzugefügte Subbass Änderungen im Originalklang folgt. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Target	Wählt die Hauptfrequenz des hinzugefügten Subbasses. Führen Sie eine breite Bewegung durch, um den nützlichen Tonbereich zu finden, und verkleinern Sie dann den Fokus und verkleinern Sie die Änderung, während Sie sich die vollständige Mischung anhören.

Praktische Anwendungen

Anker werfen

- Stellen Sie Target in der Nähe des gewünschten niedrigen Grundtons ein.
- Verwenden Sie moderate Core und Punch.
- Halten Sie Bloom konservativ.
- Verwenden Sie eine reaktionsfähige Hüllkurve, die einzelnen Tritten folgt.

Erwartetes Ergebnis: Jeder Tritt gewinnt an stabiler Tieffrequenzgewichtung ohne herkömmliche EQ-Anhebung.

Filmische Grundlage

- Wählen Sie einen niedrigen Target.
- Verwenden Sie mehr Bloom und ein langsames Response.
- Halten Sie Punch niedrig, es sei denn, die Auswirkungen müssen hervorgehoben werden.

Erwartetes Ergebnis: Unterhalb der Quelle erwächst ein tragfähiges, weitläufiges Niedrigfundament.

Häufige Fallstricke

Frequenzen, die unterhalb der Leistungsfähigkeit des Wiedergabesystems liegen, können den Headroom verbrauchen, ohne gehört zu werden. Reduzieren Sie zuerst den Hauptanteil, die Rückkopplung, den Antrieb oder den Eingang und bauen Sie dann den Klang wieder auf, während Sie die Ausgangsanzeige beobachten und zuhören, nachdem die Quelle stoppt.

Der erzeugte Sub kann mit den Kick- und Bass-Grundlagen in Konflikt geraten. Bringen Sie die stärkste Steuerung zurück in die neutrale Position, vergleichen Sie sie mit dem Bypass bei ähnlicher Lautstärke und fügen Sie die Verarbeitung abschnittsweise wieder hinzu.

Monitor mit Hochpassvergleichen und zuverlässiger Messung. Bringen Sie die stärkste Steuerung zurück in die neutrale Position, vergleichen Sie sie mit dem Bypass bei ähnlicher Lautstärke und fügen Sie die Verarbeitung abschnittsweise wieder hinzu.