

TB Step Shifter

Version: Current | Date des documents: 2026-08-04

Aperçu

Déplace les harmoniques sélectionnées pour créer une nouvelle hauteur et une nouvelle tonalité sans modifier l'ensemble du son de la manière habituelle.

Ce que ce plug-in résout

Le pitch shifting conventionnel déplace chaque composante spectrale ensemble. TB Step Shifter suit une source pitchée, identifie sa série d'harmoniques et déplace les harmoniques sélectionnées. Cela permet un mouvement de hauteur ou une recoloration des harmoniques supérieures tout en préservant davantage le timing d'origine et, en mode Colorize, la fondamentale.

À quoi vous pouvez vous attendre

- Transposition en série harmonique
- Recoloration des harmoniques supérieures avec un fondamental ancré
- Fast ou résolution d'analyse fine
- Contrôle continu de la sélection sec/humide et harmonique

Comment ça marche

TB Step Shifter déplace les détails harmoniques sélectionnés par étapes discrètes plutôt que de déplacer le signal complet en un seul bloc. Cela modifie à la fois l'impression de hauteur et le ton, créant des harmonies animées, des bords synthétiques et des mouvements ludiques ou mécaniques tout en conservant une partie de l'identité d'origine.

Pitch définit la direction générale, Step détermine la taille de chaque mouvement et Resolution décide de la finesse de la division du spectre. Colorize modifie la tonalité résultante et Mix restaure la source sèche. Commencez par un son simple et soutenu afin que le motif de pas soit facile à entendre avant de l'utiliser sur un matériau complexe.

Démarrage rapide

- 1 Utilisez une source monophonique propre et clairement pitchée.
- 2 Choisissez Fast pour les lignes mobiles ou Fine pour les tonalités soutenues.
- 3 Définissez Pitch.

- 4** Augmentez Step jusqu'à ce que suffisamment d'harmoniques bougent.
- 5** Activez Colorize pour le décalage de timbre plutôt que de note complète.
- 6** Définissez Mix dans son contexte.

Interface et sections clés



Il s'agit d'une capture directe de l'interface actuelle du plug-in. Utilisez les étiquettes visibles pour localiser les zones et les commandes expliquées ci-dessous.

Pitch

Définit jusqu'où et dans quelle direction la structure harmonique sélectionnée est décalée.

Step

Contrôle la part de la structure harmonique qui participe au déplacement. Des valeurs inférieures affectent moins de composants ; des valeurs plus élevées transforment une plus grande partie de la série.

Colorize

Lorsqu'elle est désactivée, la série harmonique détectée est décalée comme un effet de hauteur. Lorsqu'il est activé, la fondamentale peut rester ancrée pendant que les harmoniques supérieures bougent, créant ainsi une nouvelle identité timbrale.

Resolution

Fast répond plus rapidement et s'adapte aux changements de notes ; Fine utilise une analyse plus détaillée et convient à un matériau stable et durable.

Mix et programmes

Mix mélange la reconstruction avec l'original. Les programmes couvrent l'octave propre, la quinte, l'octave profonde, le sous-poids, le verre harmonique et la patine chaude.

Propriétés contrôlables

Le guide utilise les noms affichés sur le panneau du plug-in. Chaque explication décrit le résultat audible, une manière utile d'aborder le contrôle et une interaction importante à écouter.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Bypass	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après. Comparez avec le bypass à un niveau sonore similaire. Si l'effet crée une queue, laissez-la se stabiliser avant de juger de la différence.
Colorize	Ajoute un caractère plus chaud et plus coloré aux harmoniques décalées. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
Mix	Mélange le son original avec le son traité. Augmentez temporairement le son traité pour connaître son caractère, puis revenez au mixage et ne conservez que la quantité qui prend en charge la source.
Pitch	Déplace la hauteur du son traité vers le haut ou vers le bas. Choisissez d'abord la direction musicale, puis vérifiez les attaques et les notes soutenues pour déceler des oscillations indésirables ou un changement de caractère.
Program	Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel. Utilisez un préréglage comme direction, pas comme réponse finie. Modifiez une section à la fois pour qu'il soit clair quel ajustement améliore la source.
Resolution	Choisit une réponse plus rapide ou des détails harmoniques plus fins. Comparez les personnages disponibles sur le même court passage. Choisissez par le résultat musical plutôt que par le nom du mode.
Step	Choisissez quelle partie de la série harmonique est déplacée par la commande Pitch. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.

Utilisations pratiques

Couleur harmonique

- Activez Colorize.
- Réglez Pitch sur +7 ou +12 demi-tons.
- Utilisez une résolution moyenne Step et Fine.
- Mélanger ci-dessous complètement humide.

Résultat attendu: Le centre de la note reste reconnaissable tandis que les nuances prennent une couleur vitreuse ou décalée.

Octave spectrale

- Désactivez Colorize.
- Réglez Pitch sur +12 ou -12.
- Augmentez Step et choisissez la résolution qui suit la performance.

Résultat attendu: La série harmonique suivie se déplace vers une transformation d'octave distincte.

Pièges courants

Les sources polyphoniques ou bruyantes peuvent perturber le suivi fondamental. Ramenez le contrôle le plus fort vers le neutre, comparez avec le contournement à un volume sonore similaire et ajoutez le traitement une section à la fois.

Des fondamentaux très faibles peuvent ne pas fournir suffisamment d'harmoniques stables. Ramenez le contrôle le plus fort vers le neutre, comparez avec le contournement à un volume sonore similaire et ajoutez le traitement une section à la fois.

L'effet est intentionnellement différent du pitch shifting transparent à large bande. Alimenter le plug-in une note claire à la fois, confirmez la tonalité musicale ou la cible et réduisez la correction ou la variation si le résultat devient instable.