

TB Tune

Version: 1.2.0 | Date des documents: 2026-08-04

Aperçu

Corrige une voix ou un instrument monophonique selon la tonalité et l'échelle sélectionnées en temps réel.

Ce que ce plug-in résout

La correction Basic choisit toujours la note autorisée la plus proche, ce qui peut faire sauter une performance ambiguë dans la mauvaise direction mélodique. TB Tune ajoute une commande Auto Musical sensible à la direction qui prend en compte la note stable précédente et le mouvement mélodique avant de s'engager sur la cible suivante.

À quoi vous pouvez vous attendre

- Key- et correction de hauteur avec contrainte d'échelle
- Résolution plus intentionnelle des notes ambiguës
- Taille vocale perçue indépendante à travers les formants
- Décisions de notes stables adaptées à l'automatisation et au rappel

Comment ça marche

TB Tune détecte la note actuelle d'une voix ou d'un instrument monophonique et la déplace vers une note autorisée dans la tonalité et la gamme sélectionnées. Cela fonctionne mieux lorsqu'un emplacement clair est présent ; des accords, un bruit fort ou des notes qui se chevauchent peuvent donner au détecteur plus d'une réponse possible.

Key et Scale définissent la cible musicale, tandis que le comportement de correction décide de la rapidité et de la fermeté avec lesquelles la performance est guidée. Les commandes Formant aident à préserver ou à modifier délibérément le caractère vocal. Commencez avec la bonne tonalité, utilisez une correction modérée et augmentez la force uniquement lorsque le style souhaité nécessite un effet ajusté évident.

Démarrage rapide

- 1 Utilisez une voix monophonique sèche.
- 2 Sélectionnez la chanson Key et Scale.

- 3 Commencez Auto Musical bas et augmentez-le là où la direction mélodique a besoin d'aide.
- 4 Écoutez les limites de notes stables plutôt que la correction maximale.
- 5 Définissez Formant Shift uniquement une fois que le comportement de pitch est correct.
- 6 Automatisez les changements de tonalité/gamme à des limites musicales claires.

Interface et sections clés



Il s'agit d'une capture directe de l'interface actuelle du plug-in. Utilisez les étiquettes visibles pour localiser les zones et les commandes expliquées ci-dessous.

Key

Sélectionne la tonique de C à B, y compris les dièses.

Scale

Fournit Major, Naturel/Harmonique/Mélodique Minor, modes pentatoniques, modes église, Blues, Chromatic, Whole Tone et deux gammes diminuées.

Auto Musical

À des réglages inférieurs, le choix de la cible est plus neutre. L'élever donne plus de poids à la mélodie établie et à la note stable précédente lorsque la hauteur est ambiguë.

Formant Shift

Déplace la taille vocale perçue indépendamment de la note corrigée. Les réglages inférieurs semblent généralement plus grands et plus sombres ; des réglages plus élevés semblent plus petits et plus brillants.

Fonctionnement monophonique

Le détecteur attend une note chantée dominante. Les harmonies, les accords, les saignements forts ou les réverbérations lourdes réduisent la certitude de la cible.

Propriétés contrôlables

Le guide utilise les noms affichés sur le panneau du plug-in. Chaque explication décrit le résultat audible, une manière utile d'aborder le contrôle et une interaction importante à écouter.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Auto Musical	Modifie la force de correction en fonction du mouvement musical, gardant les notes de passage plus naturelles avec des réglages inférieurs. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Bypass	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après. Comparez avec le bypass à un niveau sonore similaire. Si l'effet crée une queue, laissez-la se stabiliser avant de juger de la différence.
Formant Shift	Modifie la taille apparente de la voix ou de l'instrument sans déplacer la note corrigée. Choisissez d'abord la direction musicale, puis vérifiez les attaques et les notes soutenues pour déceler des oscillations indésirables ou un changement de caractère.
Key	Choisit la note fondamentale du morceau. Choisissez d'abord la direction musicale, puis vérifiez les attaques et les notes soutenues pour déceler des oscillations indésirables ou un changement de caractère.
Scale	Choisissez quelles notes sont autorisées pendant la correction de hauteur. Choisissez d'abord la direction musicale, puis vérifiez les attaques et les notes soutenues pour déceler des oscillations indésirables ou un changement de caractère.

Utilisations pratiques

Correction naturelle

- Choisissez la clé et l'échelle exactes.
- Utilisez un Auto Musical modéré.
- Laissez Formant à zéro.
- Vérifiez les notes soutenues et les transitions de phrases.

Résultat attendu: Pitch s'installe dans l'échelle tandis que la ligne conserve son mouvement intentionnel.

Caractère dur conçu

- Utilisez une échelle restrictive.
- Augmentez Auto Musical selon les besoins.
- Ajoutez Formant Shift positif ou négatif pour un changement de taille stylisé.

Résultat attendu: La voix devient délibérément adaptée et pleine de caractère.

Pièges courants

Un Key ou Scale incorrect produit des cibles musicalement erronées même si le suivi est précis. Alimenter le plug-in une note claire à la fois, confirmez la tonalité musicale ou la cible et réduisez la correction ou la variation si le résultat devient instable.

Les sources polyphoniques sont hors de l'usage prévu. Ramenez le contrôle le plus fort vers le neutre, comparez avec le contournement à un volume sonore similaire et ajoutez le traitement une section à la fois.

Le décalage Formant ne peut pas supprimer tous les artefacts du matériel source extrême. Activez uniquement la section de réparation qui correspond au problème et utilisez la plus petite quantité qui rend le bruit moins gênant sans supprimer les détails utiles.