

TB Resonator

संस्करण: 1.0.0 | दस्तावेज़ीकरण तिथि: 2026-08-04

सिंहावलोकन

आने वाली ध्वनि को एक ट्यून्ड बॉडी की तरह रिग बनाता है, जिससे उपकरण जैसा स्वर और निरंतरता बनती है।

यह प्लग-इन क्या हल करता है

EQ मौजूदा आवृत्तियों पर जोर दे सकता है लेकिन एक गुंजयमान वस्तु का निरंतर व्यवहार नहीं बना सकता है। रीवरब स्थान बनाता है लेकिन एक परिभाषित संगीत निकाय नहीं। TB Resonator आठ स्थिर मोडों को उत्तेजित करता है ताकि ड्रम, शोर, गिटार, स्वर और प्रभाव तार, लकड़ी, धातु, कक्ष, या ट्यून किए गए टकराव की तरह बज सकें।

आप क्या उम्मीद कर सकते हैं

- C1 से C7 तक ट्यून्ड अनुनाद
- नरम से तार से धातु तक शरीर की निरंतर गति
- स्ट्राइक-टू-ड्राइव उत्तेजना व्यवहार
- Memory छोटे शरीर से 30-सेकंड की पूंछ तक

यह कैसे काम करता है

TB Resonator इनपुट को ट्यून्ड वर्चुअल बॉडी के लिए उत्तेजना के रूप में मानता है। छोटे-छोटे प्रहार उस शरीर को बजाते हैं, जबकि निरंतर ध्वनियाँ उसे पोषित करती रहती हैं, शोर, टकराव या भाषण को पिच सामग्री में बदल देती हैं जो एक नए उपकरण की तरह व्यवहार कर सकता है।

Tune संगीत केंद्र सेट करता है, Body गुंजयमान चरित्र को बदलता है, Touch नियंत्रित करता है कि इनपुट इसे कैसे उत्तेजित करता है, और Memory निर्धारित करता है कि प्रतिक्रिया कितनी देर तक सक्रिय रहती है। Mix गुंजयमान यंत्र को मूल के पीछे या सामने रखता है। पहले ट्यूनिंग सेट करें, फिर वांछित प्लेबिलिटी के लिए टच और मेमोरी को संतुलित करें।

त्वरित शुरुआत

- 1 गीत या इच्छित ऑब्जेक्ट पिच पर Tune सेट करें।
- 2 अंतराल संरचना को सुनकर Body चुनें।
- 3 प्रभावित या निरंतर स्रोत व्यवहार के लिए Touch सेट करें।
- 4 आवश्यक क्षय के लिए Memory सेट करें।

- 5 Mix को तब तक बढ़ाएं जब तक कि गुंजयमान पिंड सही ढंग से बैठ न जाए।
- 6 ओवरलैपिंग मोड के लिए हेडरूम छोड़ें।

इंटरफ़ेस और मुख्य अनुभाग



यह वर्तमान प्लग-इन इंटरफ़ेस का प्रत्यक्ष कैप्चर है। नीचे बताए गए क्षेत्रों और नियंत्रणों का पता लगाने के लिए दृश्यमान लेबल का उपयोग करें।

Tune

गुंजयमान केंद्र को C1/32.7 Hz से C7/2093 Hz पर सेट करता है।

Body

नरम, स्ट्रिंग-जैसे और धात्विक मोडल संबंधों के माध्यम से लगातार चलता रहता है। यह सामंजस्य और भौतिक प्रभाव को बदल देता है।

Touch

हड़ताल-उन्मुख उत्तेजना से निरंतर ड्राइव की ओर बढ़ता है। Low सेटिंग्स क्षणिक के पक्ष में हैं; उच्च सेटिंग्स शरीर को सक्रिय रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की अनुमति देती हैं।

Memory

यह नियंत्रित करता है कि गुंजयमान पिंड कितने समय तक चलता रहता है। लंबी सेटिंग्स सभी वाक्यांशों को बनाए रख सकती हैं और हेडरूम का उपभोग कर सकती हैं।

Mix

गुंजयमान पिंड को स्रोत के साथ मिश्रित करता है। उच्च Mix पर, प्लग-इन इनपुट द्वारा उत्साहित एक उपकरण की तरह अधिक व्यवहार करता है।

कार्यक्रम

कार्यक्रम में चैम्बर, स्ट्रिंग्स, ट्यून्ड ड्रम, सिम्पैथेटिक गिटार, वोकल ग्लास, बेस वुड, चाइम्स, ब्लूम्स और चालित ड्रोन शामिल हैं।

नियंत्रणीय गुण

गाइड प्लग-इन पैनल पर दिखाए गए नामों का उपयोग करता है। प्रत्येक स्पष्टीकरण श्रव्य परिणाम, नियंत्रण तक पहुंचने का एक उपयोगी तरीका और सुनने के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत का वर्णन करता है।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Body	गुंजयमान पदार्थ को मुलायम और लकड़ी से चमकीले और धात्विक की ओर ले जाता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Bypass	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है। समान तीव्रता पर बायपास से तुलना करें। यदि प्रभाव एक पूंछ बनाता है, तो अंतर का आकलन करने से पहले उस पूंछ को व्यवस्थित होने दें।
Memory	यह सेट करता है कि इनपुट फीका पड़ने के बाद गुंजयमान पिंड कितनी देर तक बजता रहता है। इसे लय और घटनाओं के बीच के स्थान के संबंध में सेट करें। पंपिंग, अंतराल, या एक पूंछ को सुनें जो अगली ध्वनि को कवर करती है।
Mix	मूल ध्वनि को संसाधित ध्वनि के साथ मिश्रित करता है। संसाधित ध्वनि को उसके चरित्र को जानने के लिए अस्थायी रूप से चालू करें, फिर मिश्रण पर वापस लौटें और केवल वही मात्रा रखें जो स्रोत का समर्थन करती है।
Program	फ़ैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें। निर्देश के रूप में पूर्व निर्धारित का उपयोग करें, पूर्ण उत्तर का नहीं। एक समय में एक अनुभाग बदलें ताकि यह स्पष्ट हो कि कौन सा समायोजन स्रोत में सुधार करता है।
Touch	शरीर के उत्तेजित होने के तरीके को बदलता है, एक छोटी सी चोट से लेकर लगातार संचालित स्वर तक। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Tune	प्रभाव द्वारा प्रयुक्त स्वर या गुंजयमान पिच को चुनता है। पहले संगीत निर्देशन चुनें, फिर अवांछित डगमगाहट या चरित्र में बदलाव के लिए हमलों और निरंतर नोट्स की जांच करें।

व्यावहारिक उपयोग

ट्यून्ड ड्रम

- निम्न या मध्य Tune का उपयोग करें।
- स्ट्राइक की ओर Touch सेट करें।
- लघु-से-मध्यम Memory का उपयोग करें।
- कम धात्विक Body और मध्यम Mix चुनें।

अपेक्षित परिणाम: ड्रम एक स्पष्ट, नियंत्रित संगीतमय शरीर प्राप्त करता है।

परिवेशी ड्रोन

- एक स्थिर Tune का उपयोग करें।
- Touch को Drive की ओर सेट करें।
- लंबे Memory और एक धातु या स्ट्रिंग Body का उपयोग करें।
- Mix को धीरे-धीरे स्वचालित करें।

अपेक्षित परिणाम: निरंतर स्रोत ऊर्जा एक लंबे समय तक विकसित होने वाले गुंजयमान यंत्र को उत्तेजित करती है।

सामान्य खतरे

लंबी Memory परिवहन रुकने के बाद पूछ की अनुमति देती है। सबसे मजबूत नियंत्रण को तटस्थ की ओर लौटाएँ, समान ज़ोर पर बायपास के साथ तुलना करें, और एक समय में प्रसंस्करण को एक अनुभाग में वापस जोड़ें।

गुंजायमान नोट्स गीत कुंजी के साथ टकराव पैदा कर सकते हैं। प्लग-इन को एक समय में एक स्पष्ट नोट फ्रीड करें, संगीत कुंजी या लक्ष्य की पुष्टि करें, और यदि परिणाम अस्थिर हो जाता है तो सुधार या भिन्नता को कम करें।

High Mix और ओवरलैपिंग उत्तेजना तेजी से शिखर बना सकती है। पहले मुख्य मात्रा, फीडबैक, ड्राइव या इनपुट को कम करें, फिर आउटपुट मीटर को देखते हुए और स्रोत बंद होने के बाद सुनते हुए ध्वनि का पुनर्निर्माण करें।