

TB Step Shifter

Versi: Current | Tanggal dokumentasi: 2026-08-04

Ikhtisar

Memindahkan harmonik yang dipilih untuk menciptakan nada dan nada baru tanpa menggeser keseluruhan suara seperti biasanya.

Apa yang dipecahkan oleh plugin ini

Pergeseran nada konvensional menggerakkan setiap komponen spektral secara bersamaan. TB Step Shifter melacak sumber nada, mengidentifikasi rangkaian harmoniknya, dan merelokasi harmonik yang dipilih. Hal ini memungkinkan pergerakan nada atau pewarnaan ulang harmonik atas sambil mempertahankan lebih banyak waktu asli dan, dalam mode Colorize, fundamentalnya.

Apa yang dapat Anda harapkan

- Transposisi deret harmonik
- Pewarnaan ulang harmonik atas dengan dasar yang membumi
- Fast atau resolusi analisis halus
- Kontrol pemilihan kering/basah dan harmonis yang berkelanjutan

Bagaimana cara kerjanya

TB Step Shifter memindahkan detail harmonik yang dipilih dalam langkah-langkah diskrit daripada menggeser sinyal lengkap sebagai satu blok. Hal ini mengubah kesan nada dan nada, menciptakan harmoni animasi, tepian sintetis, dan gerakan mekanis atau seperti permainan, sementara sebagian identitas aslinya tetap ada.

Pitch menentukan arah luas, Step menentukan ukuran setiap gerakan, dan Resolution menentukan seberapa halus pembagian spektrum. Colorize mengubah nada yang dihasilkan dan Mix memulihkan sumber kering. Mulailah dengan bunyi berkelanjutan yang sederhana sehingga pola langkahnya mudah didengar sebelum digunakan pada materi yang kompleks.

Mulai cepat

- 1 Gunakan sumber monofonik yang bersih dan bernada jelas.
- 2 Pilih Fast untuk garis bergerak atau Fine untuk nada berkelanjutan.
- 3 Setel Pitch.

- 4** Naikkan Step hingga cukup banyak gerakan harmonik.
- 5** Aktifkan Colorize untuk perpindahan nada timbral, bukan perpindahan nada penuh.
- 6** Tetapkan Mix dalam konteks.

Antarmuka dan bagian utama



Ini adalah gambaran langsung dari antarmuka plug-in saat ini. Gunakan label yang terlihat untuk menemukan area dan kontrol yang dijelaskan di bawah.

Pitch

Mengatur seberapa jauh dan ke arah mana struktur harmonik yang dipilih digeser.

Step

Mengontrol seberapa banyak struktur harmonis yang berpartisipasi dalam relokasi. Nilai yang lebih rendah mempengaruhi lebih sedikit komponen; nilai yang lebih tinggi mengubah lebih banyak deret tersebut.

Colorize

Jika dimatikan, rangkaian harmonik yang terdeteksi akan bergeser sebagai efek nada. Saat aktif, nada dasar dapat tetap membumi sementara harmonik atas bergerak, menciptakan identitas timbral baru.

Resolution

Fast merespons lebih cepat dan menyesuaikan dengan perubahan nada; Fine menggunakan analisis yang lebih detail dan sesuai dengan materi yang stabil dan berkelanjutan.

Mix dan Program

Mix memadukan rekonstruksi dengan aslinya. Program mencakup oktaf bersih, kelima, oktaf dalam, sub bobot, kaca harmonik, dan patina hangat.

Properti yang dapat dikontrol

Panduan ini menggunakan nama yang ditampilkan pada panel plug-in. Setiap penjelasan menjelaskan hasil yang dapat didengar, cara yang berguna untuk mendekati kontrol, dan interaksi penting untuk didengarkan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Bypass	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah. Bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama. Jika efeknya menimbulkan ekor, biarkan ekor tersebut mengendap sebelum menilai perbedaannya.
Colorize	Menambahkan karakter yang lebih hangat dan berwarna pada pergeseran harmonik. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
Mix	Memadukan suara asli dengan suara yang diproses. Naikkan suara yang sudah diproses untuk sementara untuk mempelajari karakternya, lalu kembali ke mix dan pertahankan hanya jumlah yang mendukung sumbernya.
Pitch	Memindahkan nada suara yang diproses ke atas atau ke bawah. Pilih arah musik terlebih dahulu, lalu periksa serangan dan nada berkelanjutan untuk mengetahui adanya goyangan yang tidak diinginkan atau perubahan karakter.
Program	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini. Gunakan preset sebagai arahan, bukan jawaban akhir. Ubah satu bagian pada satu waktu sehingga jelas penyesuaian mana yang meningkatkan sumbernya.
Resolution	Memilih respons yang lebih cepat atau detail harmonik yang lebih halus. Bandingkan karakter yang tersedia pada bagian pendek yang sama. Pilih berdasarkan hasil musiknya, bukan berdasarkan nama modenya.
Step	Memilih bagian mana dari rangkaian harmonik yang digerakkan oleh kontrol Pitch. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.

Kegunaan praktis

Warna harmonis

- Aktifkan Colorize.
- Setel Pitch ke +7 atau +12 semina.
- Gunakan resolusi sedang Step dan Fine.
- Blender dibawah full basah.

Hasil yang diharapkan: Bagian tengah nada tetap dapat dikenali sementara nada tambahan berubah warna menjadi seperti kaca atau bergeser.

Oktaf spektral

- Nonaktifkan Colorize.
- Setel Pitch ke +12 atau -12.
- Tingkatkan Step dan pilih resolusi yang mengikuti performa.

Hasil yang diharapkan: Deret harmonik terlacak bergerak menuju transformasi oktaf yang berbeda.

Kesalahan umum

Sumber polifonik atau berisik dapat membingungkan pelacakan mendasar. Kembalikan kontrol terkuat ke netral, bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama, dan tambahkan pemrosesan kembali satu bagian dalam satu waktu.

Fundamental yang sangat rendah mungkin tidak memberikan harmonik yang cukup stabil. Kembalikan kontrol terkuat ke netral, bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama, dan tambahkan pemrosesan kembali satu bagian dalam satu waktu.

Efeknya sengaja berbeda dari pergeseran nada broadband yang transparan. Masukkan plug-in satu not yang jelas pada satu waktu, konfirmasi kunci atau target musik, dan kurangi koreksi atau variasi jika hasilnya menjadi tidak stabil.