

TB Tune

Versione: 1.2.0 | Data della documentazione: 2026-08-04

Panoramica

Corregge una voce o uno strumento monofonico in base alla tonalità e alla scala selezionate in tempo reale.

Cosa risolve questo plug-in

La correzione Basic sceglie sempre la nota consentita più vicina, il che può far saltare un'esecuzione ambigua nella direzione melodica sbagliata. TB Tune aggiunge un controllo Auto Musical sensibile alla direzione che considera la nota stabile precedente e il movimento melodico prima di passare al target successivo.

Cosa puoi aspettarti

- Key- e correzione del tono vincolata alla scala
- Risoluzione più intenzionale di note ambigue
- Dimensione vocale percepita indipendente attraverso le formanti
- Decisioni di note stabili adatte per l'automazione e il richiamo

Come funziona

TB Tune rileva la nota corrente di una voce o strumento monofonico e la sposta verso una nota consentita nella tonalità e scala selezionate. Funziona meglio quando è presente un tono chiaro; accordi, forti rumori o note sovrapposte possono fornire al rilevatore più di una risposta possibile.

Key e Scale definiscono l'obiettivo musicale, mentre il comportamento di correzione decide quanto velocemente e fermamente viene guidata l'esecuzione. I controlli Formant aiutano a preservare o modificare deliberatamente il carattere vocale. Inizia con la chiave corretta, usa una correzione moderata e aumenta la forza solo quando lo stile desiderato richiede un evidente effetto accordato.

Avvio rapido

- 1 Usa una voce monofonica asciutta.
- 2 Seleziona il brano Key e Scale.
- 3 Inizia Auto Musical basso e alzalo dove la direzione melodica ha bisogno di aiuto.

- 4** Ascolta i confini delle note stabili piuttosto che la correzione massima.
- 5** Imposta Formant Shift solo dopo che il comportamento del passo è corretto.
- 6** Automatizza i cambiamenti di tonalità/scala con confini musicali chiari.

Interfaccia e sezioni chiave



Questa è una cattura diretta dell'interfaccia del plug-in corrente. Utilizza le etichette visibili per individuare le aree e i controlli spiegati di seguito.

Key

Seleziona la tonica da Do a Si, compresi i diesis.

Scale

Fornisce Major, naturale/armonico/melodico Minor, modalità pentatoniche, modalità chiesa, Blues, Chromatic, Whole Tone e due scale diminuite.

Auto Musical

Con impostazioni più basse la scelta del target è più neutrale. Alzandolo si dà più peso alla melodia stabilita e alla nota stabile precedente quando l'altezza è ambigua.

Formant Shift

Sposta la dimensione vocale percepita indipendentemente dalla nota corretta. Le impostazioni più basse generalmente suonano più grandi e più scure; impostazioni più alte suonano più piccole e luminose.

Funzionamento monofonico

Il rilevatore si aspetta una nota cantata dominante. Armonie, accordi, suoni forti o riverberi pesanti riducono la certezza del target.

Proprietà controllabili

La guida utilizza i nomi visualizzati sul pannello dei plug-in. Ogni spiegazione descrive il risultato udibile, un modo utile per avvicinarsi al controllo e un'interazione importante da ascoltare.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Auto Musical	Modifica la forza di correzione in base al movimento musicale, mantenendo le note di passaggio più naturali con impostazioni più basse. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Bypass	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo. Confronta con il bypass a un volume simile. Se l'effetto crea una coda, lascia che la coda si sistemi prima di giudicare la differenza.
Formant Shift	Modifica la dimensione apparente della voce o dello strumento senza spostare la nota corretta. Scegli prima la direzione musicale, quindi controlla gli attacchi e le note sostenute per eventuali oscillazioni indesiderate o cambiamenti di carattere.
Key	Sceglie la nota fondamentale della canzone. Scegli prima la direzione musicale, quindi controlla gli attacchi e le note sostenute per eventuali oscillazioni indesiderate o cambiamenti di carattere.
Scale	Sceglie quali note sono consentite durante la correzione dell'intonazione. Scegli prima la direzione musicale, quindi controlla gli attacchi e le note sostenute per eventuali oscillazioni indesiderate o cambiamenti di carattere.

Usi pratici

Correzione naturale

- Scegli la tonalità e la scala esatte.
- Utilizza moderato Auto Musical.
- Lascia Formant a zero.
- Controlla le note sostenute e le transizioni delle frasi.

Risultato atteso: Pitch si stabilizza sulla scala mentre la linea mantiene il movimento intenzionale.

Carattere duro progettato

- Utilizza una scala restrittiva.
- Aumenta Auto Musical come richiesto.
- Aggiungi Formant Shift positivo o negativo per una modifica della dimensione stilizzata.

Risultato atteso: La voce diventa deliberatamente accordata e caratteristica.

Insidie comuni

Key o Scale errati producono target musicalmente errati anche se il tracciamento è accurato. Alimenta il plug-in una nota chiara alla volta, conferma la chiave musicale o il target e riduci la correzione o la variazione se il risultato diventa instabile.

Le sorgenti polifoniche sono fuori dall'uso previsto. Riporta il controllo più forte verso il neutro, confrontalo con il bypass a un volume simile e aggiungi nuovamente l'elaborazione una sezione alla volta.

Formant lo spostamento non può rimuovere tutti gli artefatti dal materiale di origine estremo. Abilita solo la sezione di riparazione che corrisponde al problema e usa la quantità minima che rende il rumore meno fastidioso senza rimuovere dettagli utili.