

# TB Volume

Versione: 1.2.0 | Data della documentazione: 2026-08-04

## Panoramica

**Regola il livello con precisione mantenendo stabile l'immagine stereo e proteggendo i picchi di uscita.**

### Cosa risolve questo plug-in

Un semplice stadio di guadagno è utile per l'automazione, il trim e la corrispondenza dei livelli, ma molte utilità lo circondano con misurazioni e routing che rallentano il lavoro di base. TB Volume mantiene un valore di livello sottostante e consente di visualizzarlo in dB o in una scala percentuale ispirata al volume uguale senza modificare il suono quando si cambia modalità.

### Cosa puoi aspettarti

- Fast e assetto di livello ripetibile
- Mode commutazione senza salto di guadagno
- Clean automazione di un controllo normalizzato
- Protezione dai picchi collegata a Stereo nel progetto distribuito

## Come funziona

TB Volume è uno stadio di guadagno controllato per cambiamenti di livello precisi. Regola il volume mantenendo stabile la relazione tra i canali stereo, rendendolo adatto per l'automazione, l'abbinamento di sezioni o la creazione di dissolvenze pulite senza aggiungere tono.


Scegli la modalità operativa adatta all'attività, imposta il livello desiderato e utilizza la protezione dai picchi quando il cambiamento potrebbe creare nuovi sovraccarichi. Giudicate il risultato nel mix completo: una lettura tecnicamente uguale può comunque sembrare diversa a seconda dell'arrangiamento e del materiale che lo circonda.

## Avvio rapido

- 1 Scegli dB o la visualizzazione percentuale.
- 2 Imposta il livello monitorando il bus downstream.
- 3 Utilizzare il bypass per un confronto di livello reale.

- 4 Scrivi l'automazione su Normalized Level.
- 5 Lasciare spazio libero; non fare affidamento sulla protezione dai picchi per la messa in scena di guadagno di routine.

## Interfaccia e sezioni chiave



Questa è una cattura diretta dell'interfaccia del plug-in corrente. Utilizza le etichette visibili per individuare le aree e i controlli spiegati di seguito.

### Mode

La modalità dB utilizza una visualizzazione del guadagno convenzionale, mentre la modalità percentuale presenta lo stesso livello sottostante in una scala semplificata. La modifica di Mode modifica la presentazione, non il livello audio corrente.

### Normalized Level

Normalized Level viene mappato in base alla modalità di visualizzazione selezionata. La sua posizione centrale è il riferimento neutro, quindi cambiare il display non crea un salto di guadagno.

### Protezione dal picco

Il design implementato include la protezione del picco del campione con collegamento stereo con breve lookahead quasi a fondo scala. Trattalo come sicurezza, non come un limitatore di mastering.

### Automazione

Automatizza il livello normalizzato per dissolvenze e cambiamenti di scena. Poiché entrambe le modalità di visualizzazione affrontano lo stesso valore, non aspettarti corsie di automazione separate per dB e percentuale.

## Proprietà controllabili

La guida utilizza i nomi visualizzati sul pannello dei plug-in. Ogni spiegazione descrive il risultato udibile, un modo utile per avvicinarsi al controllo e un'interazione importante da ascoltare.

| Controllo               | Cosa fa e quando usarlo                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bypass</b>           | Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo. Confronta con il bypass a un volume simile. Se l'effetto crea una coda, lascia che la coda si sistemi prima di giudicare la differenza.                                       |
| <b>Mode</b>             | Sceglie il comportamento del plug-in o della sezione corrente. Confronta i caratteri disponibili sullo stesso breve brano. Scegli in base al risultato musicale piuttosto che in base al nome della modalità.                                              |
| <b>Normalized Level</b> | Imposta il livello di uscita su una semplice scala da zero a uno quando si preferisce il controllo in stile percentuale. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove. |

# Usi pratici

## Level corrispondente

- Posiziona TB Volume dopo il processore da valutare.
- Regolare il livello finché il volume bypassato ed elaborato non corrisponde.
- Prendi la decisione tonale solo dopo aver abbinato.

Risultato atteso: I confronti riflettono il carattere dell'elaborazione piuttosto che il pregiudizio "più forte è meglio".

## Simple sbiadisce

- Scegli la modalità di visualizzazione preferita.
- Automatizza Normalized Level dal silenzio all'obiettivo.
- Utilizza la forma della curva DAW per definire la dissolvenza.

Risultato atteso: Viene creata una dissolvenza pulita in stereo-link con una corsia di automazione.

# Insidie comuni

La protezione del picco non è il controllo del mastering del vero picco. Riduci prima la quantità principale, il feedback, il drive o l'ingresso, quindi ricostruisci il suono mentre guardi il misuratore di uscita e ascolti dopo che la sorgente si è fermata.

La percentuale è una mappatura del display, non un volume percepito lineare per ogni sorgente. Riporta il controllo più forte verso il neutro, confrontalo con il bypass a un volume simile e aggiungi nuovamente l'elaborazione una sezione alla volta.

Grandi aumenti aumentano il rumore di fondo e il livello di elaborazione a valle. Riduci prima la quantità principale, il feedback, il drive o l'ingresso, quindi ricostruisci il suono mentre guardi il misuratore di uscita e ascolti dopo che la sorgente si è fermata.