

TB Jewel Digger & Finder

Wersja: 1.3.0 | Data dokumentacji: 2026-08-04

Przegląd

Zamienia przychodzące nuty w dostrojony rezonans i lśniący kryształowy ruch.

Co rozwiązuje ta wtyczka

Szerokie, błyszczące pogłosy często rozjaśniają wszystko i mogą przesłaniać centrum harmonicznym. TB Jewel Digger & Finder wybiera powiązane muzycznie pasma powyżej nuty bazowej, podkreśla je lub usuwa i wysyła wybrany materiał do kontrolowanej warstwy kryształu.

Czego możesz się spodziewać

- Podkreślenie harmoniczne lub odejmujący ruch grzebienia
- Scale-wyrównane wzory rezonansowe
- Animacja filtra zsynchronizowana z tempem lub bezpłatna
- Pitch - przesunięte, opóźnione, odwrócone ziarna kryształu

Jak to działa

TB Jewel Digger And Finder nasłuchuje informacji muzycznych w źródle i wzbudza wokół nich dostrojone rezonanse. Rezultatem może być przejście od subtelnej aureoli do błyszczących, kryształowych wydarzeń, które sprawiają wrażenie połączonych z sygnałem wejściowym, a nie na nim naklejonych.

Base Note i Scale ustanawiają oprawę muzyczną. Find i Dig decydują o sposobie wykrywania i ujawniania źródła, podczas gdy kontrola gęstości, rezonansu i ruchu kształtuje strumień zdarzeń. Sekcja kryształowa dodaje własną jasną warstwę, którą można mieszać z korpusem rezonansowym lub usłyszeć samą w sobie, aby uzyskać bardziej abstrakcyjny projekt dźwięku.

Szybki start

- 1 Ustaw Base Note i Scale.
- 2 Wybierz Find lub Dig.
- 3 Ustaw Shovel, Density, Q i Amount.
- 4 Wybierz Motion i dostrój Depth/Rate lub włącz Sync.

- 5** Podnieś Crystal Send i Crystal Mix.
- 6** Ustaw Pitch i kontrolki obwiedni ziarna.
- 7** Użyj Crystal Only, jeśli wymagany jest tylko szczegółowy zwrot, a następnie zakończ Mix i Output.

Interfejs i kluczowe sekcje



Jest to bezpośrednie odwzorowanie bieżącego interfejsu wtyczki. Użyj widocznych etykiet, aby zlokalizować obszary i elementy sterujące opisane poniżej.

Base Note i Scale

Base Note wybiera C0-C8, a Scale ogranicza docelowe klasy wysokości tonu. Ustaw je na środku utworu lub celowo wybierz kontrastową mapę.

Find i Dig

Find podkreśla wybrane pasma; Dig odejmuje je, aby utworzyć ruchome nacięcia i tekstury grzebieniowe. Base Low Cut określa, czy obszar poniżej nuty bazowej jest chroniony, czy filtrowany.

Shovel, Density, Q, Amount

Shovel wybiera znak ważący/rozstrajający. Density kontroluje liczbę obiektów docelowych, Q kontroluje szerokość, a Amount ustawia intensywność filtra.

Motion systemu

Still, arpeggio, rampy, sinus, kwadrat, trójkąt, muzyka losowa i chaos poruszają cele. Depth kontroluje podróż; Rate może działać swobodnie lub Sync może obsługiwać oddziały.

Silnik Crystal

Crystal Send podaje wybrany materiał do ziaren. Pitch, Grain Size, Attack, Zanik, Opóźnienie, Feedback, Rozprzestrzenianie się, Wilgoć, Random i Reverse Chance definiują warstwę.

Crystal Mix i Crystal Only

Crystal Mix kontroluje poziom zwrotu kryształu. Crystal Only usuwa normalną filtrowaną moką ścieżkę, podczas gdy globalny Mix może nadal zachować suchy sygnał.

Output przepływ pracy

Użyj Mix dla równowagi na sucho/ostatecznie na mokro i Output dla końcowego przycięcia. Program obejmuje różnorodne latarnie, blask katedr i oktafowy deszcz.

Kontrolowane właściwości

W przewodniku używane są nazwy widoczne na panelu wtyczek. Każde wyjaśnienie opisuje wynik dźwiękowy, użyteczny sposób podejścia do sterowania i ważną interakcję, której należy słuchać.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Amount	Ustawia, jak mocno nazwany efekt zmienia dźwięk. Podnieś go, aż wkład będzie oczywisty, a następnie nieco go zmniejsz i ponownie sprawdź dźwięk w całym miksie.
Base Low Cut	Usuwa niskie częstotliwości, zanim dostaną się do głównej sekcji rezonansowej. Przesuń szeroko, aby znaleźć użyteczny obszar tonalny, a następnie zmniejsz ostrość i zmianę, słuchając w pełnym miksie.
Base Note	Ustawia nutę podstawową używaną do budowania wzoru rezonansowego. Najpierw wybierz kierunek muzyczny, a następnie sprawdź ataki i przedłużone nuty pod kątem niepożądanych wahań lub zmiany charakteru.
Bypass	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po. Porównaj z bypassem przy podobnej głośności. Jeśli w efekcie powstanie ogon, poczekaj, aż ogon się uspokoi, zanim ocenisz różnicę.
Crystal Damp	Przyciemnia cząstki kryształów i zmiękcza ich ogon o wysokiej częstotliwości. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Crystal Mix	Ustawia poziom warstwy cząstek kryształu. Zwiększ tymczasowo przetworzony dźwięk, aby poznać jego charakter, a następnie wróć do miksu i zachowaj tylko taką ilość, która obsługuje źródło.
Crystal Only	Pozwala usłyszeć tylko warstwę kryształu. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Crystal Send	Ustawia ilość dźwięku wysyłaną do sekcji cząstek kryształu. Podnieś go, aż wkład będzie oczywisty, a następnie nieco go zmniejsz i ponownie sprawdź dźwięk w całym miksie.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Crystal Spread	Rozprzestrzenia cząsteczki kryształu w polu stereo. Sprawdź wynik na głośnikach, słuchawkach i, jeśli to możliwe, w trybie monofonicznym. Ekstremalne ustawienia przestrzenne mogą wydawać się ekscytujące, ale mogą nie przekładać się wszędzie.
Density	Ustawia liczbę zdarzeń lub warstw nakładających się jednocześnie. Zacznij od małej ilości, a następnie zwiększaj ją, aż ruch będzie wyraźny, bez ukrywania synchronizacji i tożsamości oryginalnego dźwięku.
Division	Wybiera podział tempa używany, gdy włączone jest Rate Sync. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Filter	Wybiera Find do podkreślania rezonansów lub Dig do rzeźbienia wokół nich. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Grain Attack	Ustawia szybkość reakcji tej partii na rozpoczęcie dźwięku. Oceń tę kontrolę, podczas gdy źródło powtarza się w pełnym układzie. Właściwy czas powinien wspierać rytm, nie powodując wrażenia oddzielenia dźwięku.
Grain Decay	Ustawia czas zanikania lub powrotu tej części. Ustaw go w powiązaniu z rytmem i przestrzenią pomiędzy wydarzeniami. Słuchaj pompowania, przerw lub ogona zakrywającego następny dźwięk.
Grain Delay	Ustawia czas oczekiwania cząstek kryształu, zanim zostaną usłyszane. Zacznij od małej ilości, a następnie zwiększaj ją, aż ruch będzie wyraźny, bez ukrywania synchronizacji i tożsamości oryginalnego dźwięku.
Grain Feedback	Zwraca przetworzony dźwięk do efektu, aby go rozszerzyć lub zintensyfikować. Zwiększaj go powoli i obserwuj poziom wyjściowy. Jeśli dźwięk nadal narasta po zatrzymaniu sygnału wejściowego, zmniejsz tę kontrolę przed dodaniem dalszego przetwarzania.
Grain Size	Ustawia ilość szczegółów cząstek lub losową zmienność. Zacznij od małej ilości, a następnie zwiększaj ją, aż ruch będzie wyraźny, bez ukrywania synchronizacji i tożsamości oryginalnego dźwięku.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Mix	Łączy oryginalny dźwięk z przetworzonym dźwiękiem. Zwiększ tymczasowo przetworzony dźwięk, aby poznać jego charakter, a następnie wróć do miksu i zachowaj tylko taką ilość, która obsługuje źródło.
Motion	Wybiera sposób, w jaki rezonansowe nuty zmieniają się w czasie. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Motion Depth	Ustawia, jak daleko wzór rezonansowy przesuwają się w wybranej skali. Najpierw ustaw prędkość, a następnie dodaj tylko tyle ruchu, aby usłyszeć pattern bez odrywania uwagi od występu.
Output	Ustawia ostateczny poziom odsłuchu po przetworzeniu. Dopasuj ostateczną głośność przed podjęciem decyzji, czy przetwarzanie brzmi lepiej. Dodatkowy poziom może sprawić, że prawie każde ustawienie będzie wyglądać bardziej imponująco.
Pitch	Przesuwa wysokość przetworzonego dźwięku w górę lub w dół. Najpierw wybierz kierunek muzyczny, a następnie sprawdź ataki i przedłużone nuty pod kątem niepożądanych wahań lub zmiany charakteru.
Program	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku. Użyj ustawienia wstępnego jako kierunku, a nie gotowej odpowiedzi. Zmieniaj jedną sekcję na raz, aby było jasne, która regulacja poprawia źródło.
Q	Ustawia szerokość lub wąskość wybranej częstotliwości. Przesuń szeroko, aby znaleźć użyteczny obszar tonalny, a następnie zmniejsz ostrość i zmianę, słuchając w pełnym miksie.
Random	Dodaje zróżnicowanie do ruchu rezonansowego i wzoru cząstek. Zaczynaj od małej ilości, a następnie zwiększaj ją, aż ruch będzie wyraźny, bez ukrywania synchronizacji i tożsamości oryginalnego dźwięku.
Rate	Ustawia szybkość powtarzania ruchu. Najpierw ustaw prędkość, a następnie dodaj tylko tyle ruchu, aby usłyszeć pattern bez odrywania uwagi od występu.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Rate Sync	Blokuje prędkość Motion do tempa utworu. Najpierw ustaw prędkość, a następnie dodaj tylko tyle ruchu, aby usłyszeć pattern bez odrywania uwagi od występu.
Reverse Chance	Ustawia, czy i jak często przetworzone fragmenty są odtwarzane do tyłu. Zaczynij od małej ilości, a następnie zwiększaj ją, aż ruch będzie wyraźny, bez ukrywania synchronizacji i tożsamości oryginalnego dźwięku.
Scale	Wybiera zestaw nut używanych przez ruchome rezonanse. Najpierw wybierz kierunek muzyczny, a następnie sprawdź ataki i przedłużone nuty pod kątem niepożądanych wahań lub zmiany charakteru.
Shovel	Wybiera materialny charakter warstwy rezonansowej. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.

Praktyczne zastosowania

Harmoniczny połysk

- Wybierz Find.
- Dopasuj Base Note i Scale do utworu.
- Użyj umiarkowanego Density i Q.
- Ustaw Crystal Pitch na +12 półtony i stopniowo zwiększaj Crystal Mix.

Oczekiwany wynik: Z harmonijnie dobranych treści wyrasta świetlista warstwa oktawaowa.

Ruchoma rzeźba widmowa

- Wybierz Dig.
- Wybierz arpeggio lub rampę Motion.
- Podnieś Amount i Q.
- Utrzymuj Crystal Mix na niskim poziomie lub wyłącz.

Oczekiwany wynik: Źródło rozwija animowane wycięcia związane ze skalą bez dużego ogona pogłosu.

Typowe pułapki

Zły wybór tonacji lub skali może spowodować zamierzone, ale dysonansowe rezonanse. Wprowadź do wtyczki jedną wyraźną nutę na raz, potwierdź tonację muzyczną lub cel i zmniejsz korektę lub zmienność, jeśli wynik stanie się niestabilny.

High sprzężenie zwrotne i gęste ziarna mogą gromadzić poziom. Najpierw zmniejsz główną ilość, sprzężenie zwrotne, napęd lub wejście, a następnie odbuduj dźwięk, obserwując miernik wyjściowy i słuchając po wyłączeniu źródła.

Synchronizacja tempa wymaga prawidłowych informacji o tempie hosta. Zwróć najsilniejszą kontrolę w stronę neutralną, porównaj z bypassem przy podobnej głośności i dodaj przetwarzanie z powrotem o jedną sekcję na raz.