

TB Noise Remover

Wersja: 2.2.0 | Data dokumentacji: 2026-08-04

Przegląd

Redukuje specyficzne problemy z nagrywaniem, takie jak syczenie, buczenie, kliknięcia, dudnienie i obcięte szczyty.

Co rozwiązuje ta wtyczka

Nagrania dialogów, podcastów, nagrań wokalnych i terenowych mogą zawierać jednocześnie kilka różnych typów błędów. Pojedyncza agresywna bramka nie jest w stanie odróżnić stałego nastroju od szumu, kliknięć lub przycinania. TB Noise Remover zapewnia centralną ilość czyszczenia i ukierunkowane przełączniki, dzięki czemu zaangażowane są tylko wymagane moduły przywracania.

Czego możesz się spodziewać

- Zmniejszony hałas otoczenia i ton pomieszczenia
- Ukierunkowana kontrola przydźwięku 50/60 Hz
- Tłumienie syków, skomleń, kliknięć i niskiego dudnienia
- Opcjonalna naprawa obciętych wydarzeń

Jak to działa

TB Noise Remover dzieli typowe problemy z nagrywaniem na dedykowane sekcje napraw, zamiast wymagać jednego szerokiego procesu, który rozwiąże wszystko. Hiss, elektryczne buczenie, cyfrowe wycie, kliknięcia, niskie dudnienie i przycięte szczyty zachowują się inaczej, więc każda sekcja nasłuchuje innego wzorca.


Włącz tylko tę sekcję, która odpowiada problemowi i zwiększaj jej redukcję, aż niechciany dźwięk stanie się mniej rozpraszający. Następnie cofnij się na tyle, aby zachować oddech, transjenty, ton pomieszczenia i jasność muzyczną. Kilka drobnych napraw zwykle brzmi bardziej naturalnie niż zmuszanie jednej sekcji do usunięcia wszelkich śladów hałasu.

Szybki start

- 1 Zacznij od włączonego tylko Basic.
- 2 Podnoś Reduction, aż do opanowania stałego hałasu i braku wodnistych ruchów.
- 3 Włącz jeden docelowy moduł na raz.

- 4** W zależności od nagrania wybierz tryb przydźwięku 50 Hz lub 60 Hz.
- 5** Sprawdź spółgłoski mowy, oddechy i transjenty muzyczne.
- 6** Używaj Clip Repair tylko wtedy, gdy obecne są obcięte piki.

Interfejs i kluczowe sekcje



Jest to bezpośrednie odwzorowanie bieżącego interfejsu wtyczki. Użyj widocznych etykiet, aby zlokalizować obszary i elementy sterujące opisane poniżej.

Basic i Reduction

Basic włącza ścieżkę przywracania głównego łącza szerokopasmowego. Reduction przechodzi od lekkiego, naturalnego oczyszczania do silniejszego tłumienia. Zwiększaj go tylko do momentu, gdy poziom hałasu będzie akceptowalnie kontrolowany.

Hiss

Celuje w szeroki szum o wysokiej częstotliwości, taki jak syk przedwzmacniacza lub szum układu powietrznego. Nadmierne użycie może spowodować stępienie spółgłosek i talerzy.

50 Hz i 60 Hz Hum

Wybierz rodzinę sieci, która pasuje do nagrania. Nie włączaj obu automatycznie; użyj tego, który odpowiada rzeczywistemu wzorowi podstawowemu i harmonicznemu.

Digital Whine

Celuje w stabilne, wąskie tony elektroniczne. Sprawdź to za pomocą słuchawek, ponieważ przedłużone nuty muzyczne mogą przypominać skomlenie.

Clicks

Wykrywa i zmniejsza izolowane krótkie impulsy. Użyj przy kliknięciach ustami lub cyfrowych znacznikach, a następnie potwierdź, że transjenty perkusyjne pozostają nienaruszone.

Low Rumble

Zmniejsza bardzo niską energię mechaniczną, manipulacyjną lub ruchową. Sprawdź, czy podstawy basu i waga głosu nie zostały niepotrzebnie usunięte.

Clip Repair

Próby rekonstrukcji spłaszczonych lub uszkodzonych kształtów szczytów. Nie można odzyskać informacji, które nigdy nie zostały zapisane i należy je oceniać zdarzenie po zdarzeniu.

Kontrolowane właściwości

W przewodniku używane są nazwy widoczne na panelu wtyczek. Każde wyjaśnienie opisuje wynik dźwiękowy, użyteczny sposób podejścia do sterowania i ważną interakcję, której należy słuchać.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
50 Hz Hum	Redukuje przydźwięk elektryczny w oparciu o częstotliwość około 50 Hz. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
60 Hz Hum	Redukuje przydźwięk elektryczny w oparciu o częstotliwość około 60 Hz. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Basic	Włącza główny etap oczyszczania łączy szerokopasmowego z ogólnego szumu tła. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Bypass	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po. Porównaj z bypassem przy podobnej głośności. Jeśli w efekcie powstanie ogon, poczekaj, aż ogon się uspokoi, zanim ocenisz różnicę.
Clicks	Redukuje krótkie kliknięcia, trzaski i małe dźwięki impulsowe. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Clip Repair	Łagodzi ostre, płaskie szczyty powstałe w wyniku przeciążonego nagrania. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Digital Whine	Redukuje wąskie tony elektroniczne i wysokie, cyfrowe skomlenie. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Hiss	Redukuje stały syk o wysokiej częstotliwości z mikrofonów, taśmy lub przedwzmacniaczy. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Low Rumble	Redukuje głębokie wibracje, hałas podczas obsługi i dudnienie o niskiej częstotliwości. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Reduction	Ustawia ogólną siłę włączonych modułów czyszczących. Podnieś go, aż wkład będzie oczywisty, a następnie nieco go zmniejsz i ponownie sprawdź dźwięk w całym miksie.

Praktyczne zastosowania

Sprzątanie podcastów

- Włącz Basic i użyj umiarkowanego Reduction.
- Dodaj Hiss, jeśli szum przedwzmacniacza nadal występuje.
- Dodaj 50 lub 60 Hz Hum tylko wtedy, gdy jest słyszalny.
- Sprawdź oddechy i dźwięki S w porównaniu z obwodnicą.

Oczekiwany wynik: Mowa staje się wyraźniejsza, a naturalna przestrzeń i artykulacja pozostają wiarygodne.

Naprawa nagrań terenowych

- Zaczynij od Low Rumble dla obsługi lub energii ruchu.
- Użyj Digital Whine, aby uzyskać stabilny dźwięk elektroniczny.
- Włącz Clicks tylko wtedy, gdy impulsy pozostają.
- Użyj kilku umiarkowanych etapów zamiast maksymalnego Reduction.

Oczekiwany wynik: Redukcja wielu typów błędów bez wymuszania jednego algorytmu do rozwiązania wszystkiego.

Typowe pułapki

Przywrócenie ma charakter subtraktywny i nie pozwala na odtworzenie w pełni zamaskowanych szczegółów. Włącz tylko sekcję naprawy odpowiadającą problemowi i użyj najmniejszej części, która sprawi, że hałas będzie mniej rozpraszający, bez usuwania przydatnych szczegółów.

Intensywne przetwarzanie może powodować powstawanie wodnistych lub zamkniętych artefaktów. Włącz tylko sekcję naprawy odpowiadającą problemowi i użyj najmniejszej części, która sprawi, że hałas będzie mniej rozpraszający, bez usuwania przydatnych szczegółów.

Zawsze zachowuj oryginalne nagranie. Zwróć najsilniejszą kontrolę w stronę neutralną, porównaj z bypassem przy podobnej głośności i dodaj przetwarzanie z powrotem o jedną sekcję na raz.